

Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Importação de Cotação

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:00 min**

Dúvida

Quais os cadastros necessários para importar cotações no produto Datasul?


Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contabilidade Fiscal (FGL) - Versão 12

Solução

1. Primeiro, além do cadastrado prévio da moeda no **UTB013 - Manutenção Indicadores Econômicos (prgint/utb/utb013aa.r)**, deverá ter o cadastro das matrizes de tradução cadastradas, **DCU021 - Manutenção Matrizes Tradução Finalidades (prgint/dcu/dcu021aa.r)** e **UTB118 - Manutenção Matrizes Tradução Organização Externa (prgint/utb/utb118aa.r)**, conforme o artigo [Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Integração Cotação](#).

2. Ao acessar o programa **UTB785 - Importação Cotações (prgint/utb/utb785aa.r)**, o *layout* é pré-definido, e pode ser obtido através do botão **ASCII**, e depois, botão **Layout de Importação**:



A recomendação é utilizar o índice **Finalid Ext** para os campos **Moeda Base** e **Moeda Idx**,
Exemplo:

06.9.???? - Manutenção Matrizes Tradução Finalidades ...

Matriz-Tradução-Finalid-EconômAjuda

Matriz Trad Finalid:

Descrição:
Origem Externa:

Traduções Finalid Econ Externa			
Finalid Ext	Tipo Cotação	Finalidade	Moeda
0	Valor	Corrente	
1	Valor	Euro	
2	Valor	Dolar	

Código Matriz Tradução Finalidade Externa

- Neste caso, se deseja a cotação de **Real** (moeda corrente), para **Dólar**, no *layout* de importação deverá usar **Moeda Base = 0** e **Moeda Idx = 2**.
3. O campo **Data Cotação** não deve conter barra como separador.
4. Exemplo de arquivo de importação:

Arquivo	Editar	Exibir
0 2 18042023 Real 4,988888		
0 2 19042023 Real 4,99		
0 2 20042023 Real 5,01		

Ao final do arquivo de importação não deve haver nenhuma linha em branco.

Saiba Mais

[Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Integração de moedas](#)

[Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Criar Finalidade Econômica](#)