

# Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Usuário sem permissão para contabilizar estabelecimento

 Tempo aproximado para leitura: 00:00:45 min

## Ocorrência

Ao contabilizar novo estabelecimento ocorre mensagem relacionada a ausência de permissão para contabilizar:

**701 - Usuário &1 não possui permissão para &2**

**7528 - Usuário sem permissão. Continua?**

## Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contabilidade Fiscal (FGL) - Versão 12

## Causa

O Sistema, ao realizar a integração contábil, efetua validações de segurança.

## Solução

Avaliar a opção de parametrização da função **Contabilizar** por usuário e estabelecimento dos programas dos módulos **ACR - Contas a Receber** e **APB - Contas a Pagar**:

**ACR020 - Relacionamento Usuário Contas a Receber x Estabelecimento**

(prgfin/acr/acr020aa.r).

**APB004 - Manutenção Usuários Financeiros Estabelecimento** (prgfin/apb/apb004aa.r).

No módulo **FGL - Contabilidade Fiscal** a definição dos **Grupos de Segurança** ao estabelecimento ocorre através do programa: **UTB010 - Manutenção Unidades Organizacionais** (prgint/utb/utb010aa.r).

## Importante

Em caso de dúvidas sobre como parametrizar, entrar em contato com o suporte do módulo de controle. Ao cadastrar um novo estabelecimento no Sistema, é importante verificar se foram efetuadas as parametrizações de todos os cadastros destacados nos artigos relacionados.

## Saiba mais

Para mais informações acesse:

[Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Nova Empresa e Estabelecimento](#)

[Cross Segmentos - Linha Datasul - UFN - Cadastros para utilizar um novo estabelecimento no Financeiro](#)

[Cross Segmentos - Linha Datasul - APB - Erro 701 - Usuário XXXXXXXX não possui permissão para XXXXXX](#)