

Cross Segmentos - Linha Datasul - MGL - Análise Vertical e Análise Horizontal

 Tempo aproximado para leitura: 00:02:00 min

Dúvida


Como é calculado a **Análise Vertical** e **Análise Horizontal** na consulta do **Demonstrativo**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contabilidade Gerencial (MGL) - Versão 12

Solução

No programa **MGL007 - Padrão de Colunas Demonstrativo (prgfin/mgl/mgl007aa.r)** deverá criar uma coluna que tenha parametrização semelhante a esta abaixo:



06.9.5526 - Inclui Coluna Demonstrativo Contábil - 1.00.00.022

Coluna: E

Título: Variação

Origem Valores: Fórmula

Tipo Valor: An. Vertical

Colunas An. Vertical: b b

Acumulador Contábil: soma

Colunas Variação:

Função Coluna: Impressão

Qualificação Coluna: Valor

Formato Coluna: (> > > , > > > , > > > , > > > 9.99)

Mostra Código: Não

Conjunto Parâmetros: 1

Tipo Valor Consolid: Consolidado

Períodos em Relação ao Atual

Períodos da Base: 0

Exercícios da Base: 0

Tipo Relação: ☒ Antes da Referência
☐ Depois da Referência

Fórmula: (b / (b , "soma ") * 100)

OK Salva Cancela Ajuda

Este tipo de fórmula tem como objetivo verificar quanto o valor de uma coluna x linha representa no total de todas as linhas de uma determinada coluna.

Exemplo: considere os valores dos saldos abaixo:

Coluna A	Coluna B	Coluna C
Descrição	Saldo	Variação
Caixa	100,00	33
Bancos	150,00	49
Mercadorias	55,00	18
Total	305,00	

Neste caso, para calcular a variação, será dividido valor do saldo da linha pelo seu total. Exemplo:
100 / 305 = 33%.

Para parametrização no sistema, permite-se informar duas colunas no campo **Colunas An.**

Vertical: a primeira refere-se ao acumulador, definindo de qual coluna pegará o valor do acumulador para utilizar na fórmula. No exemplo da primeira imagem, foi definido o acumulador da coluna **B**. Já a segunda coluna refere-se ao valor da coluna que será dividido pelo total. No exemplo da imagem será também a coluna **B**. No campo **Acumulador Contábil** será informado o acumulador que dividirá a coluna.

Deste modo, utilizando o exemplo da coluna cadastrada no programa **MGL007**, a fórmula ficará assim:

(B / (B , "soma") * 100).

Se desejado que o acumulador total seja de outra coluna, então deve informar a determinada coluna no primeiro campo habilitado do campo **Colunas An. Vertical**.