

Cross Segmentos - Linha Datasul - BGC - Parâmetros de Integração

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:30 min**

Dúvida

Quais os parâmetros que permitem a integração dos módulos com o **BGC - Execução Orçamentária**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Execução Orçamentária (BGC) – Versão 12

Solução

Os módulos do ambiente de programas **EMS2** inicialmente avaliam se a integração está ativa no programa **CD0101- Atualização Parâmetro Global**. Quando não marcada a opção **Execução Orçamentária** a integração não ocorre.

06.9.5503 - CD0101 - 2.00.00.076 - Atualização Parâmetro Global

Parâmetros Módulos I Módulos II Manufatura Integração Integr II E-Mail

☒ Contas a Pagar	☐ EDI
☒ Contas a Receber	☐ Bancos Históricos
☒ Caixa e Bancos	☐ Multiplanta
☒ Fluxo de Caixa	☐ Folha de Pagamento
☒ Aplicações e Empréstimos	☒ Coleta de Dados
☒ Ativo Fixo	☐ Business-to-Business
☒ Contabilidade Fiscal	☐ DatasulNet
☐ Contabilidade Gerencial	☐ Integrar CRM 2.7
☐ FASB/CMCAC	☐ Agroindústria
☐ Vendor	☒ Gestão de Grãos
☒ Execução Orçamentária	
☒ Câmbio	

☒ Engenharia	☒ Chão de Fábrica
☒ Produção	☐ Admin. do Valor do Configurado
☒ Custos	☐ Controle de Potência
☒ Planejamento	☒ Manutenção Industrial
☒ Desenvolvimento de Produtos	☒ Planejamento MI
☒ Configurador de Produtos	☒ Programação MOB MI
☐ Planejamento da Capacidade	☒ Calibração
☒ Plano Mestre	☒ Preditiva

OK Cancelar Imprimir Ajuda

Enter data or press ESC to end.

A segunda condição para a integração ocorrer é efetuada por todos os módulos, leitura da parametrização efetuada no programa **BDG000TA - Parâmetros Gerais do BGC** (prgfin/bdg/bdg000ta.r). Parâmetros **Efetua Execução Orçamentária** e opções **Empenha e Bloqueia** parametrizado para cada **Módulo**:

06.9.5523 - Atualiza Parâmetros Gerais BGC - 5.05.00.023

Envio de E-mail dos Eventos

☐ E-mail Aprov Versão
☐ E-mail Alt Orc Aprov
☐ E-mail Alter Versão
☐ E-Mail Bloq Gasto
☐ E-Mail Gasto Comprom
☐ E-Mail Erros de Cotação
☐ E-Mail % Comprom Verba

Texto Padrão: **Aprovação de Versão**

% Comprom Verba: **0,00**

Execução Orcamentária

☒ Efetua Execução Orcamentária
☐ Bloqueia Movimentações sem Orçamento

Até Nível: **0**

Módulos

Demonstrativo de Vídeo

Demonstrativo: **500**
 Padrão Colunas: **500**

Integrações EMS 2

Matriz Trad Organiz: **Ems2**
 Início Validade: **19/05/2011**
 Fim Validade: **31/12/2011**
Matrizes

Integração Planning

☐ Integr Planning
 Diretório Geração XML:

Histórico

OK **Salva** **Cancela** **Ajuda**

Parâmetros por Módulo (1.00.00.005)

Módulo	Descrição Módulo	Empenha	Bloqueia
APB	Contas a Pagar EMS5	☒	☒
MAP	Contas a Pagar EMS2	☒	☒
MCB	Caixa e Bancos EMS2	☒	☒
EEC	Prestação de Contas EMS5	☒	☒
MCC	Compras EMS2	☒	☒
MCE	Estoque Ems2	☒	☒
MRE	Recebimento EMS2	☒	☒
MCN	Contrato Compras EMS2	☒	☒
MIP	Manutenção Industrial EMS2	☒	☒
CMG	Caixa e Bancos EMS5	☒	☒
FGL	Contabilidade EMS5	☒	☒
MAB	Abastecimento e Lubrificação	☒	☒
MPN	Pneus	☒	☒
MMV	Manutenção Veicular	☒	☒

OK **Cancela** **Histórico**

Mais detalhes desta parametrização acessar artigo do tópico **Saiba mais**.

A terceira condição é a verificação do Sistema através da leitura da **Matriz Trad Organiz**. O código da empresa do usuário que realiza a movimentação deverá estar cadastrado na matriz informada no programa **BDG000TA**.

O cadastro da matriz fica no programa **UTB118AA - Manutenção Matrizes Trad Organização Ext (prgint/utb/utb118aa.r)**.

A análise de problemas na integração com o **BGC** é realizada através do **extrato de versão** e *clientlog* da execução da movimentação do módulo.

Saiba mais

[Cross Segmentos - Linha Datasul - BGC - Parâmetros: Bloqueia e Empenha por módulo](#)