

Cross Segmentos - Linha Datasul - IVC - Qual é parametrização Básica para utilização do módulo Controle de Inadimplência

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:10 min**

Dúvida

Qual é parametrização básica para utilização do módulo **Controle de Inadimplência**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) – Controle de Inadimplência (IVC) – Versão 12

Solução

Antes de realizar a **Abertura e Destinação do Controle de Inadimplência** devem ser realizados os seguintes cadastros para utilização deste módulo:

- **Parâmetros do Estabelecimento IVC - prgfin/ivc/ivc044aa.r:**

Modifica Parâmetros Estabelecimento Controle Inadimplência (5.05.00.007)

Estabelecimento: 120

Renegociação

Max Parcelas: 99

Esp Renegoc: [Lupa]

Espécie AD: [Lupa]

Estab Padrão: [Lupa]

Ser Doc Padrão: [Lupa]

Portador Padrão: [Lupa]

Cart Bcia Padrão: [Lupa]

Cond Cobr Padrão: [Lupa]

Agenda

☐ Considerar Perda Dedutível

☐ Registrar Histórico para o Cliente

Motivos

Renegociação: [Lupa]

Alter Vencido: [Lupa]

Alter Portad: [Lupa]

Usuário Destinação

adm [Lupa]

Juros

Tipo Juros: Simples

% Mínimo: 0,00

☐ Juros Diferenciados 0,00

Multa

Percentual: 0,00

Desconto

Taxa Diária: 0,00

Modelo de Cálculo

☒ Modelo 1

☐ Modelo 2

Validade

01/01/0001 até: 31/12/9999

Assinatura Arquivos

Arquivos

Arq Nota Promissória: W:\ems50por\PRGFIN\ivc\modelo\nota.rtf

Arq Termo Confissão: W:\ems50por\PRGFIN\ivc\modelo\termo-gen.rtf


Arq Carta Anuência: W:\ems50por\PRGFIN\ivc\modelo\anuencia.rtf

OK Cancela Ajuda

Informações obrigatórias nos **Parâmetros Estabelecimento IVC - prgfin/ivc/ivc044aa.r**:


1. **Max Parcelas**: Número máximo de parcelas a ser utilizado na **Renegociação do IVC** e que já vem preenchido por *default* **99**;
2. **Usuário Financeiro**: Neste campo deve ser informado um usuário que deverá receber a destinação dos títulos caso as regras de destinação não atenda o título;
3. **Arquivos**: Devem ser inseridos o local onde se encontram os modelos **RTF's** para geração dos termos **Nota Promissória**, **Termo Confissão de Dívida** e **Carta de Anuência**.

- **Manutenção do Usuário do Controle de Inadimplência - prgfin/ivc/ivc051aa.r**:




Devem ser cadastrados todos os usuários que irão movimentar ou consultar dados no **Controle de Inadimplência**. O campo **Administrador** define o usuário que irá ter permissão exclusiva para parametrizar as regras para os demais usuários.

- Manutenção do Perfil do Usuário do Controle de Inadimplência - prgfin/ivc/ivc049aa.r: Limites e Permissões:




Através deste cadastro você define as permissões de cada usuário, bem como limites das rotinas de renegociação.

Regras Destinação:




Regras de Destinação definem basicamente quais títulos o usuário deverá receber. A **regra Usuário** é exclusiva para visualização. Uma vez definida no perfil do usuário é possível ele visualizar a **Agenda** de outros usuários.

- **Portador Inadimplência - prgfin/ivc/ivc050aa.r:**



Verifica se controla **Inadimplência** de títulos naquele portador através do módulo para **Abertura do Dia**.

Cliente Inadimplência - prgfin/ivc/ivc047aa.r:



Verifica se controla **Inadimplência** dos títulos deste cliente através do módulo, na **Abertura do Dia**.

Maiores informações sobre as telas citadas acima, através da manual de referência que consta no botão **Ajuda**.