

Cross Segmentos - Linha Datasul - CFL - Fluxo de Caixa Gerencial - Comparativo Previsto x Realizado

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:50 min**

Dúvida

Como parametrizar o **Fluxo de Caixa Gerencial** para comparativos **Previsto x Realizado**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Fluxo de Caixa (CFL) - Versão 12

Solução

Nas versões anteriores ao **Totvs 12**, o usuário para fazer um comparativo entre os valores previstos e realizados, tinha que copiar o cenário do fluxo **Padrão** para um outro fluxo **Gerencial**, possibilitando assim a sua comparação.

A partir do **Totvs 12**, esse processo se tornou **automático**, pois o módulo permite a criação de um fluxo gerencial, no qual é realizado a cópia automática dos valores previstos para este tipo de fluxo, sem excluí-los após sua liquidação, possibilitando a **comparação entre esses cenários**.

No módulo **Fluxo de Caixa - CFL**, o fluxo de caixa **Padrão**, também chamado de fluxo **Zero** ou fluxo **Corrente**, é sempre atualizado no momento em que ocorre a movimentação nos módulos origem **Contas a Pagar - APB**, **Contas a Receber - ACR** e **Aplicações e Empréstimos - APL** de acordo com a parametrização de integração se é *Batch* ou *On-line*.

Desta forma, no momento inclusão de um lançamento do módulo origem seja ele **título**, **duplicata** ou **contrato**, este valor é incluído no fluxo de caixa **Padrão** como um valor **Previsto** e após a sua liquidação, este valor passa a ser **Realizado**. Gerando como consequência a diminuição dos saldos dos valores previstos e aumentando a dos valores realizado.

Para facilitar o comparativo entre os saldos previstos e realizados, conforme mencionado anteriormente, a partir do **Totvs 12**, o módulo permite a criação de um fluxo gerencial, no qual o Sistema faz uma cópia automática dos valores previstos para este fluxo, sem excluí-lo após sua liquidação.

Para realização do processo, indicamos que:

1. Execute o programa **Fluxo de Caixa - prgfin\cfl\cfl700aa.r** e clique no botão **Incluir** para a inclusão do novo fluxo de caixa gerencial.

[illegible]

2. Execute o programa **Atualiza Parâmetros Gerais Fluxo Caixa - prgfin\cfl\cfl015ta.r** e informe um fluxo no campo **Fluxo Gerencial PR**.

06.9.5540 - Atualiza Parâmetros Gerais Fluxo Caixa - 1.00.00.008

Data: 16/12/2011 15:44:29

Finalidade: Corrente

Cotação: Real Geração

Início Movimentação: 30/11/1998

Final Movimentação: 31/12/9999

☐ Utiliza Estab C/C

Fluxo Gerencial PR: 99999999 Fluxo de Caixa Gerencial Previsto

Histórico

OK Salva Cancela Ajuda

A partir deste momento, **todos os valores previstos serão copiados automaticamente** para este fluxo, sem que estes sejam excluídos após sua liquidação, podendo este cenário ser utilizado nas

consultas e relatórios comparativos do fluxo de caixa.