

Cross Segmentos - Linha Datasul - CFL - Imprimir toda a hierarquia no relatório Fluxo de Caixa UCF

 Tempo aproximado para leitura: **00:00:45 min**

Dúvida

Como imprimir toda a hierarquia no **Relatório Fluxo de Caixa UCF**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Fluxo de Caixa (CFL) - Versão 12

Solução

O relatório não imprime expandindo toda hierarquia quando está informado um **Padrão Fluxo**. Neste caso, o relatório imprime exatamente como **definido no padrão**, não considerando o nível.

Demonstrativo Fluxo Caixa (5.01.00.032)

Apresenta: Saldos
Até Nível: 99
☐ Valores negativos para Fluxos de Saída

Parâmetros
Planilha

Filtro Fluxo Caixa (5.01.00.014)

Padrão Fluxo: demonstd UCF: 400UCF
Layout Coluna: Dia
Realizado: 0
Apresentação
Data Referência: 01/01/2016
Fator Divisão: 1,00
Idioma Tipo Fluxo:
☒ Considera Somente Dias Úteis ☒ Mostra Tipo Fluxo Sem Lançamento ☒ Totalização
☒ Mostra Código Tipo Fluxo ☒ Apresenta Decimais ☐ Dias Corridos
☒ Mostra Descrição Tipo Fluxo ☒ Salva Padrão Fluxo ☒ Periodicidade

OK Cancela Ajuda

Existem duas alternativas para que seja impresso expandido em todos os níveis:

1. Não informar o **padrão fluxo** e informar o **nível 99**.

The image shows two overlapping windows from a financial software application. The background window is titled "Demonstrativo Fluxo Caixa (5.01.00.032)". It has a dropdown menu "Apresenta:" set to "Saldos" and a text field "Até Nível:" with the value "99". There is a checkbox "Valores negativos para Fluxos de Saída" which is unchecked. To the right are buttons "Parâmetros" and "Planilha". The foreground window is titled "Filtro Fluxo Caixa (5.01.00.014)". It has a text field "Padrão Fluxo:" followed by a magnifying glass icon and another text field "Padrão Fluxo Caixa". Below these are two rows of "UCF:" followed by a magnifying glass icon and a text field, both containing "400UCF". There is a "Layout Coluna:" section with "Dia" and a magnifying glass icon and "dia". A "Realizado:" section has three rows, each with a "0" and a magnifying glass icon, followed by "Fluxo de Caixa Corrente". The "Apresentação" section has "Data Referência:" set to "01/01/2016", "Fator Divisão:" set to "1,00", and "Idioma Tipo Fluxo:" with a magnifying glass icon. At the bottom are several checkboxes: "Considera Somente Dias Úteis", "Mostra Tipo Fluxo Sem Lançamento", "Totalização", "Mostra Código Tipo Fluxo", "Apresenta Decimais", "Dias Corridos", "Mostra Descrição Tipo Fluxo", "Salva Padrão Fluxo", and "Periodicidade". The "OK", "Cancela", and "Ajuda" buttons are at the bottom.

2. Montar um padrão no cadastro no programa **Manutenção Padrão Fluxo Caixa - prgfin/cfl/cfl004aa.r** na forma desejada, ou seja, **expandido** e informar o código criado nos parâmetros desse relatório.

Manutenção Padrão Fluxo Caixa (5.01.00.006)

Arquivo Ajuda

Padrão Fluxo Caixa: AVC

Descrição: AVC

Unidade Controle: CONSOLID CONSOLIDADO 400 X 100

☒ Composição ☐ Segurança

Composição Padrão Fluxo Caixa

Saldo Inicial: SALDO INICIAL

1-RECEBIMENTOS
11-RECEBIMENTOS OPERACIONAIS
110-RECEBIMENTOS DECORRENTES DE FATURAMENTO
11001-Listas Vinculadas
11002-Listas Não Vinculadas
total oper-total operacional
9-GENERICOS

Primeira Ocorrência da Tabela

Demonstrativo Fluxo Caixa (5.01.00.032)

Apresenta: **Saldos**

Até Nível: **99**

☐ Valores negativos para Fluxos de Saída

Parâmetros

Planilha

Filtro Fluxo Caixa (5.01.00.014)

Padrão Fluxo: **AVC** **AVC**

UCF: **400UCF** **400UCF**

Layout Coluna: **Dia** **dia**

Realizado: **0** **Fluxo de Caixa Corrente**

: 0

: 0

Apresentação

Data Referência: **01/01/2016**

Fator Divisão: **1,00**

Idioma Tipo Fluxo:

☒ Considera Somente Dias Úteis ☒ Mostra Tipo Fluxo Sem Lançamento ☒ Totalização

☒ Mostra Código Tipo Fluxo ☒ Apresenta Decimais ☐ Dias Corridos

☒ Mostra Descrição Tipo Fluxo ☒ Salva Padrão Fluxo ☒ Periodicidade

OK **Cancela** **Ajuda**