

Cross Segmentos - Linha Datasul - CFL - Inclusão dos saldos iniciais dos novos fluxos de caixa

 Tempo aproximado para leitura: **00:00:50 min**

Dúvida

Como são incluídos os saldos iniciais dos novos fluxos de caixas ?


Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Fluxo de Caixa (CFL) - Versão 12

Solução

Os saldos iniciais para novos fluxos de caixa criados no programa **Fluxo Caixa - prgfin/cfl/cfl700aa.r**, considerando estes fluxos **diferentes** do fluxo padrão, ou seja, que é o fluxo zero, podem ser originários de três fontes, sendo elas:

- **Informado:** O saldo inicial será informado pelo usuário, sendo aberta uma tela em que será possível informar o saldo inicial para as composições existentes para a unidade de controle informada;



- **Fluxo Origem:** O saldo inicial será originado a partir do fluxo de caixa origem, que será o fluxo zero;

Seleção Saldo Inicial Fluxo Caixa (1.00.00.004)

☒ Por Estabelecimento
 ☐ Por Unidade Negócio
 ☐ Por Fluxo

Fluxo	Descrição	Estab	Un	Neg	Tipo	Valor Movto
0	Saldo Inicial	001	101	PR		0,00
02-Inicial	Saldo Inicial	001	101	PR		0,00
1-sdo	1-sdo	001	101	PR		0,00
ini10	ini10	001	101	PR		0,00
inic	inic	001	101	PR		0,00
mic	mic	001	101	PR		0,00
mic23	mic23	001	101	PR		0,00
mic3	mic3	001	101	PR		0,00

Faixa

OK Cancela Ajuda

- **Caixa e Bancos:** O saldo inicial será gerado a partir do módulo **Caixa e Bancos - CMG**. Este saldo será formado pela soma dos saldos das **contas correntes** pertencentes a **Unidade de Fechamento de Caixa -UFC** informada.

Inclui Fluxo Caixa (1.00.00.044)

Fluxo Caixa: 33700.836

Descrição: Fluxo Novo

Unidade Controle:

Início Fluxo Caixa: 13/04/2016

Final Fluxo Caixa: 13/04/2016

Situação Fluxo Caixa: Liberado

Saldo Inicial

Origem Saldo Inicial: Caixa e Bancos

Unid Fechto Caixa: copia3 Teste Cópia 3

OK Salva Cancela Ajuda