

Cross Segmentos - Linha Datasul - CFL - Integração de Tipo de Fluxo Financeiro x Tipo de Receita\Despesa

 Tempo aproximado para leitura: 00:01:00 min

Dúvida


Como efetuar a integração de **Tipo de Fluxo Financeiro x Tipo de Receita\Despesa**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Fluxo de Caixa (CFL) - Versão 12

Solução

1. A integração do **Tipo de Fluxo** pode ser feita **On-line** ou **Batch**, isso é definido nos **Parâmetros Integração Datasul EMS** - **prgint/utb/utb036za.r**:



2. Com a opção **Integração On-line** selecionada, o tipo de fluxo será integrado diretamente para o **EMS2**. Para isso, deverá cadastrar no programa **Manutenção Tipo de Fluxo Financeiro** - **prgint/utb/utb037aa.r** e nesse momento é criada a relação na **Matriz de Tradução**, que está informada nos **Parâmetros Integração EMS** conforme imagem acima e gerado para o **EMS2**.

Manutenção Tipos Fluxo Financeiro (1.00.00.010)

ArquivoAjuda

◀◀▶▶

📄

🗑️

📅

📁

🔍

🖨️

🔗

🔑

Tipo Fluxo Financ: 11001

↩

Descrição: Listas Vinculadas

Tipo Seção Fluxo: Analítica

Classe Tipo Fluxo: 0

Fluxo Movimento: Entrada

☐ Conta Contábil

☐ Tradução Tipo Fluxo

☒ Composição Tipo Fluxo

NumSeq	Tp Flx	Comp	Descrição	% Consid

Enter data or press ESC to end.

3. Com a opção **Integração Batch** é necessário executar o programa **Atualização Tipos Fluxos - prgint/utb/utb707aa.r** para enviar o **Tipo de Fluxo** para o **EMS2** conforme procedimento abaixo: Cadastrar o **Tipo de Fluxo** no programa **Manutenção Tipo de Fluxo Financeiro - prgint/utb/utb037aa.r**:

Manutenção Tipos Fluxo Financeiro (1.00.00.010)

ArquivoAjuda

◀◀▶▶

📄🔍🖨️

?

Tipo Fluxo Financ: 11001

↩

Descrição: Listas Vinculadas

Tipo Seção Fluxo: Analítica

Classe Tipo Fluxo: 0

Fluxo Movimento: Entrada

☐ Conta Contábil

☐ Tradução Tipo Fluxo

☒ Composição Tipo Fluxo

NumSeq	Tp Flx Comp	Descrição	% Consid

Enter data or press ESC to end.

3. Incluir na **Matriz de Tradução de Tipo de Fluxo** - `prgint/dcu/dcu003aa.r`, a relação entre o **EMS5 x EMS2**:

Manutenção Matrizes Tradução Tipo Fluxo (1.00.00.000)

Matriz-Tradução-Tipo-FluxoAjuda

◀◀▶▶

📄🔍🖨️

?

Matriz Trad Fluxo: EMS2

↩

Descrição: Tradução Tipo de Fluxo EMS 2

Origem Fluxo Externo: Magnus

Tradução Tipo Fluxo Externo

Tipo Fluxo Externo	Tipo Fluxo	Descrição
120	11011	Veiculação de Propaganda e Publicidade
121	11012	Outros Rendimentos
122	11013	(-) Ressarcimento a Clientes
123	11014	Outras Receitas
2.1.1	31001	Fornecedores - Materia Prima Nacional
3	11002	Listas Não Vinculadas

Traduções dos Tipos de Fluxo Externos

4. Gerar o **Tipo de Fluxo** para o **EMS2** através do programa **Atualização Tipos Fluxos** - `prgint/utb/utb707aa.r`, informar a **matriz de tradução Fluxo** e a **faixa de Tipo de Fluxo** para a integração:

Atualização Tipos Fluxos (5.01.00.002)

Matriz Trad Fluxo:

Tipo Fluxo Financ: até:

☒ Imprimir Integrados ☒ Imprimir Não Integrados

Destino

☒ Terminal ☐ Arquivo ☐ Impressora

Execução

☒ On-Line ☐ Batch

☐ Imprime Parâmetros

Dimensões

Linhas:

Colunas: