

Cross Segmentos - Linha Datasul - REINF - Como parametrizar o TSS para envio do REINF

 Tempo aproximado para leitura: **00:00:55 min**

Dúvida

Como parametrizar o **TSS** para envio do **REINF**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) – REINF – Versão 12

Solução

Através do programa **LF0410**, serão cadastrados e mantidos os parâmetros relacionados ao **TSS** para o **REINF**.

As informações devem ser parametrizadas por empresa e opcionalmente por estabelecimento, conforme campos em destaque abaixo:

- **Empresa:** Informar o código da empresa que possui os dados que devem ser enviados ao **REINF**;
- **Estabelecimento:** O estabelecimento é opcional e poderão trabalhar de duas formas:
 - **Geral:** Quando for utilizada uma única parametrização por empresa, independente de estabelecimento, deve ser informado o símbolo * - **asterisco** para considerar todos os estabelecimentos. Assim, independente do estabelecimento que gerará o evento, sempre será utilizada a mesma parametrização.
 - **Específica:** Quando um ou mais estabelecimentos possuírem uma parametrização diferente para o **TSS**, deve ser informado o código deste estabelecimento. Desta forma, no momento de realizar a integração com o **TSS**, primeiramente será buscada uma **Parametrização Específica** para o estabelecimento onde estão sendo geradas as informações, e caso não seja encontrada nenhuma parametrização, será utilizada a parametrização **Geral** para a empresa.
- **Ambiente REINF:** Indica para onde os dados devem ser enviados para o **Governo**, considerando o **Ambiente de Produção** ou **Produção Restrita - Homologação**.
- **Versão REINF:** Deve-se informar a versão do leiaute em que as informações devem ser geradas. Lembrando que, a versão informada deve estar **homologada pela TOTVS** e deve seguir o formato **9.99.99**, como exemplo: **1.04.00**, porém é importante verificar qual o leiaute atual que está sendo validado no ambiente do governo.
- **URL TSS:** É necessário indicar a **URL** onde foi configurado o **TSS**, como exemplo: <http://servidor-x:8080/>.
- **Arquivo Certificado REINF:** Indicar o arquivo de certificado digital que será utilizado para autenticar a integração com o **Governo**. Este certificado deve estar no formato **.PFX**. Ao

informar o certificado a primeira vez ou altera-lo, ele será enviado ao **TSS**, onde a configuração será realizada automaticamente.

- **Senha Certificado REINF**: Informar a senha do certificado que será configurado.
- **Entidade TSS**: Este campo é **preenchido automaticamente** ao efetivar a parametrização e nele é apresentado o código da **Entidade** criado no **TSS** para representar a **Empresa e/ou Estabelecimento** do parâmetro.

A imagem mostra a interface de um aplicativo de configuração. No topo, há uma barra de menu com 'Arquivo' e 'Ajuda', e uma barra de ferramentas com ícones para navegação e ações. Abaixo, há campos para 'Empresa' (valor 10, texto TOTVS S.A.) e 'Estabelecimento' (valor *, texto Todos Estabelecimentos). O formulário principal, intitulado 'Parâmetros', contém os seguintes campos: 'Ambiente REINF' (menu suspenso com 'Produção Restrita' selecionado), 'Versão REINF' (campo de texto com '1.04.00'), 'URL TSS' (campo de texto com 'http://localhost:8585' e ícone de teste), 'Arq Certif REINF' (campo de texto com pontos e ícone de arquivo), 'Senha Certif REINF' (campo de texto com pontos), e 'Entidade TSS' (campo de texto com '000001').

Importante

Com relação a informação da **URL** é necessário salientar que tanto o computador onde está sendo realizada a configuração do **TSS**, como os computadores onde serão realizados a **Geração dos Eventos do REINF - LF0401**, devem ter permissão de acesso a **URL** informada.

Glossário

REINF - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais

TSS - Totvs Sped Service

URL - Localizador Padrão de Recursos