

Atualização de Vida Útil - FAS776AA

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

Atualização de Vida Útil - FAS776AA

Visão Geral do Programa

De acordo o estabelecimento e faixas de seleções informadas, o sistema efetuará a busca e para cada bem encontrado na faixa de seleção informada, irá buscar o registro de capacidade de produção correspondente ao ano atual.

Inicialmente o sistema efetua a busca pelo registro para a empresa, conta patrimonial e centro de custo.

Caso não encontrado, efetua a busca por empresa e conta patrimonial, considerando todos os centros de custo.

Caso ainda não encontrado, efetua a busca por empresa, considerando todas as contas patrimoniais e todos os centros de custo.

Os bens terão sua vida útil em unidades atualizada da seguinte forma:

Vida Útil em unidades = Capacidade de Produção Anual * Vida Útil em Anos do Bem.

Se a Depreciação for por 'Unidades Produção'

A Fórmula é:

Vida Útil em quantidade = Capacidade de Produção Anual

Atualização de Vida Útil

Objetivo da tela:	Permitir a atualização da vida útil dos bens.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Empresa	Selecionar a empresa a ser considerada para atualização da vida útil do bem patrimonial.
Conta Patrimonial	Inserir uma faixa de contas patrimoniais a serem consideradas para atualização.
Plano CCusto	Inserir uma faixa de planos de centro de custo a serem considerados para atualização.
CCusto Respons	Inserir uma faixa de centros de custo a serem considerados para atualização.
Bem Patrimonial	Inserir uma faixa de bens patrimoniais a serem considerados para atualização.
Sequência	Inserir uma faixa de sequências de bens patrimoniais a serem consideradas para atualização.
Destino	Assinalar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. Ver mais informações na descrição do conceito Opções de Destino .
Execução	Assinalar uma das opções, determinando se a forma de execução deste programa será on-line ou batch. Mais detalhes podem ser obtidos em Formas de Execução .
Linhas	Exibe o número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número pode ser alterado.
Colunas	Exibe o número de colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número não pode ser alterado.

Conteúdos Relacionados:

[Manutenção Capacidade de Produção \(FAS033AA\)](#)

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [ativo_fixo](#) [fas](#)
[versao_12](#) [atualizacao_de_vida_util](#) [fas776aa](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)