

Cotações entre Moedas

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

Cotações entre Moedas

Para empresas que utilizam várias moedas, ocorrem situações durante o uso do sistema, onde é necessário ter uma cotação entre moedas onde nenhuma delas é a moeda corrente nacional.

Exemplo:

A empresa possui cadastradas as cotações Real-Dólar e Real-Marco, mas em algum ponto o sistema exigirá o cadastro da cotação Dólar-Marco.

Nesse caso, existe a possibilidade de parametrizar o Datasul EMS 5.0 para calcular automaticamente a cotação Dólar-Marco, com base numa regra de três, a partir da cotação Real-Dólar e Real-Marco. Esse conceito é chamado de COTAÇÃO PONTE.

Como parametrizar:

Na função [Manutenção Indicador Econômico \(UTB013AA\)](#) posicione sobre a moeda Dólar.

No browse Paridades, selecione a paridade para a moeda índice Marco.

Com um duplo-clique, modifique o registro informando no campo Origem Cotação para Outra Moeda, e o campo Finalidade Origem para Corrente.

Repita esse procedimento posicionando a moeda Marco na janela, modificando a paridade para a moeda índice Dólar.

Automaticamente o cadastro de cotações não permitirá informar cotação para as paridades Dólar-Marco e Marco-Dólar, estas paridades não serão mais apresentadas na função [Manutenção Cotações \(UTB061AA\)](#) e na [Manutenção Cotação Diário \(UTB025AA\)](#).

Importante:

1. Caso tenha sido cadastrada a cotação Dólar-Marco antes da parametrização da cotação ponte, essa cotação continuará valendo.
2. O sistema não armazena as cotações ponte. No caso acima, o sistema buscará as cotações Real-Dólar e Real-Marco e calculará a cotação Dólar-Marco com base nelas, em tempo de execução.

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [cotacoes_entre_moedas](#)
[manufatura](#) [tabelas_universais](#) [utb](#) [versao_12](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso