

Descontabilização_-_ACR705AA

Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

Descontabilização - ACR705AA

Visão Geral do Programa

A execução desta função efetua automaticamente a descontabilização de movimentos, conforme parâmetros determinados.

Isto é somente utilizado quando da necessidade de desfazer algum movimento que já tenha sido contabilizado.

Quando nos Parâmetros de Contabilização, o Módulo de ACR possuir contabilização Ativa ou ainda Direta, é somente possível efetuar a descontabilização de movimentos pelo Módulo de Contabilidade.

Descontabilização Movimentos

Objetivo da tela:	Apresentar a opção de Descontabilizar movimentos de uma determinada faixa de datas. Para melhores detalhes, clique sobre as referências sublinhadas em azul.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inserir Linha	Quando acionado é exibida tela, onde deve-se determinar a faixa de dados que define os movimentos a serem descontabilizados. Ver detalhes na descrição da tela Inserir Linha Descontabilização ACR .
Editar Linha	Quando acionado, apresenta tela idêntica a do Inserir Linha, onde é possível modificar uma linha de faixas já implementada.
Retirar Linha	Quando acionado, é possível eliminar uma linha de faixas já implementada.
Limpar Lista	Quando acionado são eliminadas todas as linhas de faixas apresentadas nesta tela.
Executar Lista	Quando acionado, apresenta tela onde devem ser determinados parâmetros a serem considerados para executar a descontabilização de movimentos. Ver detalhes na descrição da tela Descontabilização ACR .

Inserir Linha Descontabilização ACR

Objetivo da tela:	Permitir determinar faixa de dados que define os movimentos a serem considerados na descontabilização.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Conjunto	Selecionar uma opção a ser considerada para a determinação dos movimentos a serem descontabilizados. As opções disponíveis são: Espécie Documento – Quando selecionada, determina que deve ser inserida uma faixa de espécie de documentos, determinando os movimentos a serem descontabilizados. Desta forma, somente são descontabilizados os movimentos de títulos com espécies que estejam nesta faixa inserida. Estabelecimento – Quando selecionada, determina que deve ser inserida uma faixa de estabelecimentos, determinando os movimentos a serem descontabilizados. Desta forma, somente são descontabilizados os movimentos relacionados a estabelecimentos que estejam nesta faixa inserida. Individual – Quando selecionada, determina que devem ser consideradas as informações Individuais informadas nos campos, Estabelecimento, Espécie Documento e Referência. Desta forma, é possível descontabilizar apenas um movimento específico.

27/09/2025, 07:49Descontabilização_-_ACR705AA - Linha Datasul - TDN

	Referência – Quando selecionada, determina que deve ser inserida uma faixa de referências, determinando os movimentos a serem descontabilizados. Desta forma, somente são descontabilizados os movimentos relacionados a referências que estejam nesta faixa inserida.
Inicial / Final	Inserir os códigos inicial e final, determinando uma faixa a ser considerada. As informações solicitadas nesta faixa, dependem da opção de conjunto selecionada.  Nota: Estes campos não são apresentados quando selecionada a opção individual.
Individual Estabelecimento	Inserir o código do estabelecimento a ser considerado para a descontabilização a ser efetuada.  Nota: Este campo é somente habilitado quando selecionada a opção individual no campo Conjunto.
Individual Espécie Documento	Inserir o código de uma espécie de título a ser considerada na descontabilização.  Nota: Este campo é somente habilitado quando selecionada a opção Individual no campo Conjunto.
Individual Referência	Inserir o código que represente a referência a ser descontabilizada.  Nota: Este campo é somente habilitado quando selecionada a opção Individual no campo Conjunto.

O acionamento do botão **OK** confirma a faixa de dados determinada e retorna a tela base deste programa.

Descontabilização ACR

Objetivo da tela:	Permitir determinar a faixa de datas e demais parâmetros a serem considerados para executar a descontabilização de movimentos.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Data de Transação Inicial / Final	Inserir as datas inicial e final, determinando uma faixa a ser considerada.
Destino	Assinalar uma das opções, determinando o destino de impressão de listagem gerada na execução deste programa. Ver detalhes no conceito Opções de Destino .
Execução	Assinalar uma das opções, determinando se a forma de execução da descontabilização deve ser on-line ou batch. Ver detalhes no conceito Formas de Execução .
Imprime Parâmetros	Quando assinalado, os parâmetros utilizados nesta execução são apresentados na última página da listagem ou relatório gerado.

O acionamento do botão **OK** confirma os parâmetros determinados e apresenta mensagem solicitando confirmação.

Acionando o botão **Sim**, é executada a descontabilização dos movimentos.

Regras de Negócio

Existem duas formas de descontabilizar movimentos do Módulo de Contas a Receber.

Nesta função foi apresentado o programa de descontabilização de movimentos, sendo que este somente pode ser executado, quando nos parâmetros de Contabilização do Módulo ACR estiver determinada que a contabilização Não é ativa e também Não é Direta.

Conteúdos Relacionados:

 [Controle de Decimais para o Chile](#)

Para executar este programa de descontabilização, é necessário que já tenha-se contabilizados movimentos para este Módulo e no programa:

Manutenção Parâmetros Contabilização

É necessário que para o Módulo de Contas a Receber, esta contabilização não esteja Ativa, nem Direta. Quando estes parâmetros estão determinados como Ativa e Direta, é somente possível descontabilizar movimentos a partir do Módulo de Contabilidade.

 Macro desconhecida:'rate'

documento_de_referencia

manufatura

contas_a_receber

acr

versao_12

acr705aa

descontabilizacao