

Eliminação Dados Históricos - CMG737AA

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

Eliminação Dados Históricos - CMG737AA

Visão Geral do Programa

Para realizar a eliminação dos dados históricos, o usuário deve parametrizar quais informações devem ser eliminadas, e a partir de que data deve ocorrer à eliminação. Todos os movimentos eliminados serão armazenados em um arquivo texto.

Antes de excluir os movimentos, é gerado apenas um movimento que substituirá os outros. Isso se faz necessário para que existam informações consistentes para a recomposição dos saldos das contas e para mantê-los consistentes. Os novos movimentos são gerados somente na data de fim de exclusão com o histórico "Saldo Inicial Gerado automaticamente pelo programa de exclusão de Movimentos e Saldos Históricos do Caixa e Bancos".

Caso exista algum movimento não conciliado, será apresentada mensagem ao usuário, solicitando a confirmação do processo de eliminação.

 **Nota:**
Os movimentos de Transferências e Mútuo não podem ser eliminados.

Eliminação Movimentos / Saldos Caixa e Bancos

Objetivo da tela:	Permitir eliminar valores históricos do Caixa e Bancos.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Seleção	Conta Corrente – Inserir faixa de Contas Correntes.  Nota: Serão selecionados para exclusão todos os movimentos, saldos e movimentos de conciliação, onde a conta corrente esteja dentro das faixas informadas.
Parâmetros	Trans Cx Sdo Inicial - Inserir o tipo de transação de caixa “Saldo Inicial”.  Nota: Antes de excluir os movimentos, são gerados automaticamente pelo sistema movimentos com o tipo de transação de caixa informado neste campo. Movimentos Até – Inserir a data que determina até quando os movimentos devem ser excluídos. Diretório Exportação – Inserir o diretório onde serão gravadas as informações dos registros eliminados.
Destino	Assinalar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. Ver mais informações na descrição do conceito Opções de Destino .
Execução	Assinalar uma das opções que determina se a forma de execução desse programa deve ser on-line ou batch. Ver mais informações na descrição do conceito Formas de Execução .
Imprime Parâmetros	Quando assinalado, os parâmetros utilizados nessa execução são apresentados na última página do relatório gerado.
Dimensões	Linhas – Exibe o número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número pode ser aqui alterado. Colunas – Exibe o número de colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número não pode ser alterado.

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [caixa_e_bancos](#)
[cmg](#) [versao_12](#) [eliminacao_dados_historicos](#) [cmg737aa](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)