

Geração Movimentos - CMG702AA

 Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

Geração Movimentos - CMG702AA

Visão Geral do Programa

A geração de Movimentos é utilizada em integrações de módulos, e na inicialização do caixa e bancos, sendo esta composta por movimentos realizados e previstos.

Os movimentos de outros módulos não são contábeis no caixa e bancos, pois os módulos de origem irão contabilizá-los.

No momento da geração dos movimentos, dependendo do parâmetro selecionado "Pendentes" ou "Todos", os movimentos conciliados podem ser desconsiderados.

O módulo a ser gerado deve ser diferente do módulo de Caixa e Bancos, podendo ser informados os módulos do Contas a Receber, Contas a Pagar e Aplicações e Empréstimos.

Geração Movimento Conta Corrente

Objetivo da tela:	Permitir efetuar a Geração dos Movimentos, integrando os módulos de Contas a Pagar, Contas a Receber, Aplicações e Empréstimos com o módulo de Caixa e Bancos.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inserir Linha	Quando acionado, é possível determinar um conjunto para a geração dos movimentos. Ver mais informações na descrição da tela Inserir Linha Geração Movimento Conta Corrente .
Executar Lista	Quando acionado, determina a execução da Geração de Movimentos. Ver mais informações na descrição da tela Executar Movimento Conta Corrente .

Inserir Linha Geração Movimento Conta Corrente

Objetivo da tela:	Permitir determinar um conjunto para a geração dos movimentos.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
--------	-----------

Tipo Conjunto	Selecionar o tipo de conjunto para a geração dos movimentos. Podendo ser: 1-Empresa; 2-Módulo; 3-Data Movimento; 4-Individual.  Nota: Quando selecionado Tipo de Conjunto Individual, são habilitados os campos que permitem identificar o movimento a ser gerado.
Inicial	Inserir o código inicial do tipo de conjunto selecionado, determinando o início de uma faixa.  Nota: Esse campo é habilitado quando selecionado o Tipo de Conjunto Empresa, Módulo, Data Movimento.
Final	Inserir o código final do tipo de conjunto selecionado, determinando o fim de uma faixa.  Nota: Esse campo é habilitado quando selecionado o Tipo de Conjunto Empresa, Módulo, Data Movimento.
Empresa	Inserir o código de identificação de uma Empresa.  Nota: Esse campo somente será habilitado quando selecionado o Tipo de Conjunto Individual.
Módulo	Inserir o código de identificação de um Módulo a ser gerado.  Nota: Esse campo somente será habilitado quando selecionado o Tipo de Conjunto Individual.
Data Movimento	Inserir a data do movimento a ser gerado.  Nota: Esse campo somente será habilitado quando selecionado o Tipo de Conjunto Individual.

**Importante:**

Para que seja possível efetuar a execução da geração dos movimentos, deve-se inserir uma seleção para o Tipo de Conjunto Módulo, Data Movimento e Empresa.

Quando selecionado o Tipo de Conjunto Individual, deve somente ser informado o Módulo, Empresa e Data de Movimento nos campos habilitados, quando selecionado este tipo de conjunto.

Executa Movimento Conta Corrente

Objetivo da tela:	Permitir a execução da Geração de Movimentos. A geração dos movimentos no Caixa e Bancos é executada da seguinte forma: 1- Todos os movimentos da conta corrente pertencentes aos Módulos, Empresas e Datas de Movimentos, conforme definido na tela Inserir Linha Geração Movimento Conta Corrente são selecionados e, em seguida, eliminados. 2- Busca nos Módulos de origem os títulos/movimentos, de acordo com os módulos e a data informados na tela Inserir Linha Geração Movimento Conta Corrente. Os títulos/movimentos selecionados serão novamente processados para gerar os movimentos no Caixa e Bancos.  Nota:
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Movimentos	Pendentes – Quando assinalado, determina que devem ser gerados os movimentos pendentes. Todos – Quando assinalado, determina que devem ser gerados todos os movimentos (pendentes e não pendentes). Nota: Os movimentos “pendentes” são os que não foram conciliados e os movimentos “não pendentes” são os já conciliados.
Imprime Movimentos	Integrados – Quando assinalado, determina que devem ser impressos no relatório (emitido após a geração dos movimentos), os movimentos integrados. Não Integrados – Quando assinalado, determina que devem ser impressos no relatório (emitido após a geração dos movimentos), os movimentos não integrados.
Imprime Mensagens	Alerta – Quando assinalado, determina que devem ser impressas no relatório as mensagens de alerta, apresentadas durante o processo de Geração dos Movimentos.
Destino	Assinalar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. Ver mais informações na descrição do conceito Opções de Destino.
Execução	Assinalar uma das opções que determina se a forma de execução desse programa deve ser on-line ou batch. Ver mais informações na descrição do conceito Formas de Execução.
Imprime Parâmetros	Quando assinalado, os parâmetros utilizados nessa execução são apresentados na última página do relatório gerado.

Macro desconhecida:'rate'