

Importar Lançamentos EMS 2 - FGL716AB

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

Importar Lançamentos EMS 2 - FGL716AB

Visão Geral do Programa

Neste programa são importados todos os registros de movimentos contábeis do EMS 2, gerando um lote na contabilidade do Datasul EMS 5, com toda sua estrutura (Lote, Lançamento, Item de Lançamento e Apropriação).

Movimento Contábil

Objetivo da tela:	Permitir a importação de movimentos contábeis, provenientes dos módulos parametrizados para a contabilização como não On-Line, ou de outro sistema, desde que obedeça ao layout selecionado.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Insere Linha	Quando acionado, é possível determinar faixas de movimentos contábeis. Veja mais informações na descrição da tela Insere Linha Movimento Contábil .
Executar Lista	Quando acionado, é possível determinar parâmetros para a importação de movimentos e determinar a execução da importação. Veja mais informações na descrição da tela Executa .

Insere Linha Movimento Contábil

Objetivo da tela:	Permitir determinar faixas de movimentos contábeis.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Conjunto	Selecionar o tipo de conjunto para o qual deve ser determinada uma faixa. Os conjuntos disponíveis são: Empresa, Data Movimento, Referência.  Nota: A opção Individual não está disponível.

Executa

Objetivo da tela:	Permitir determinar parâmetros para a importação de movimentos e determinar a execução da importação.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Parâmetros Importação	Matriz Trad Organiz - Inserir a Matriz de Tradução Organizacional a ser considerada na importação dos movimentos contábeis. Importa Referências - Determinar com qual situação as referências devem ser importadas. Tratamento Erro - Determinar qual o tratamento a ser dado, quando ocorrer algum erro no momento da importação.
Dados Lote Contábil	Data Lote Contábil - Inserir a data do lote contábil gerado com a importação. Descrição Lote - Inserir a descrição do lote contábil gerado com a importação. Cenário Contábil - Inserir o cenário contábil do lote contábil gerado com a importação.
Destino	Assinalar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. Veja mais informações na descrição do conceito Opções de Destino .
Execução	Assinalar uma das opções que determina se a forma de execução desse programa deve ser on-line ou batch. Veja mais informações na descrição do conceito Formas de Execução . Imprime Parâmetros - Ao assinalar esse campo, os parâmetros utilizados nessa execução são apresentados na última página do relatório gerado.
Impressão	Emissão Relatório - Quando assinalado, determina que deve ser emitido relatório inerente a este programa.
Parâmetros	Nível Impressão - Determinar o nível de impressão dos movimentos importados. Impressão Lotes - Determinar quais lotes contábeis devem ser impressos no relatório apresentado ao final da execução.



Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [contabilidade_fiscal](#)
[fgl](#) [versao_12](#) [importar_lancamentos_ems2](#) [fgl716ab](#)[Política de
privacidade](#)[Termos
de uso](#)