

Integração Tipo de Fluxo Financeiro x EMS 2 - UTB707AA

Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

Integração Tipo de Fluxo Financeiro x EMS 2 - UTB707AA

Visão Geral do Programa

Este programa executa a integração de Tipos de Fluxo Financeiro, replicando estas informações do Datasul-EMS 5 para o Datasul-EMS 2.

Nos Parâmetros de Integração do Datasul-EMS 5 deve-se determinar a Matriz de Tradução a ser utilizada, assim como, se a forma de integração deve ser Online ou Batch.

Mesmo quando determinada a integração Online de Tipos de Fluxo Financeiro, é possível efetuar a execução desta função Batch.

A execução desta função Batch é normalmente utilizada quando da carga de Tipos de Fluxos Já existentes no Datasul-EMS 5, replicando assim, estas informações ao Datasul-EMS 2.

Pré-requisitos:

Manutenção Matriz de Tradução de Tipo de Fluxo Financeiro

 **Importante:**

Além deste pré-requisito, a execução desta função de Integrações de Tipos de Fluxo depende de parâmetros determinados de:

- Conexão de Bases;
- Integração Tipo de Fluxo Datasul-EMS 5

Melhores Detalhes de Integração de Tipos de Fluxo Financeiro podem ser verificados no Manual de Integrações do Datasul-EMS 5. Também é possível utilizar o link de acesso a este Manual de Integrações, diretamente na Função de Integrações Tipos de Fluxos.

Demonstrativo

Objetivo da tela:	Executar a opção Batch de integração de Tipos de Fluxo Financeiro do Datasul-EMS 5 para o cadastro de Tipos de Receita/Despesa do Datasul-EMS 2.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Matriz Trad Fluxo	Exibe automaticamente o código e a descrição da Matriz de Tradução de Tipo de Fluxo a ser utilizada para a integração que está sendo executada. Esta Matriz de Tradução é determinada nos Parâmetros de Integração do Datasul-EMS 5. Para utilizar outra Matriz de Tradução, é necessário efetuar a devida alteração na função Parâmetros de Integração.
Tipo Fluxo Financ – à	Inserir o código inicial e final, determinando uma faixa de Tipos de Fluxos Financeiros a serem Integrados. Desta forma, somente são integrados para o Datasul-EMS 2 os Tipos de Fluxos Financeiros do Datasul-EMS 5, de códigos que estejam nesta faixa inserida.
Imprime Integrados	Quando assinalado, determina que devem ser listados no relatório emitido todos os Tipos de Fluxo devidamente integrados. Desta forma, é possível verificar os Tipos de Fluxo que foram integrados ao Datasul-EMS 2 na execução em questão.
Imprime Não Integrados	Quando assinalando, determina que devem ser listados no relatório gerado nesta função todos os Tipos de Fluxo que não foram devidamente integrados. Desta forma, é possível verificar os motivos da não integração de Tipos de Fluxo na execução em questão.
Destino	Selecionar a opção que determina o destino de impressão do resultado gerado.
Execução	Selecionar a opção que determina a forma de execução desta função. As opções disponíveis são: On-line;

	Batch.
Imprime Parâmetros	Quando assinalado, os parâmetros utilizados nesta execução são apresentados na última página da listagem ou relatório gerado.
Linhas	Exibe o número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número pode ser aqui alterado.
Colunas	Exibe o número de colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número não pode ser alterado.

Exemplo da listagem gerada:

text file

Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#)
[integracao_tipo_de_fluxo_financeiro_x_ems2](#) [manufatura](#)
[tabelas_universais](#) [utb](#) [versao_12](#) [utb707aa](#)