

Layout Movimento Fluxo Caixa - CFL001AA

 Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

Layout Movimento Fluxo Caixa - CFL001AA

Visão Geral do Programa

O layout define como as informações devem estar dispostas no arquivo ASC para importação.

Exemplo:
A ocorrência a seguir contém informações inerentes ao arquivo a ser importado.

Nr Fluxo	1
Data Movimento	01/09/2001
Estabelecimento	JLE
Unidade Negócio	ADM
Tipo Fluxo	3.6
Fluxo Movimento	SAI
Tipo Movimento	RE
Módulo	APB
Valor Movimento	1.000,00
Histórico	Título 1250
Descrição Conteúdo	Fluxo de Caixa

Para que todos os atributos sejam importados o layout pode ser assim:

Conteúdo:	Posição:	Tamanho:
Nr Fluxo	1	4
Data Movimento	5	6
Estabelecimento	11	3
Unidade Negócio	14	3
Tipo Fluxo	17	5
Fluxo Movimento	22	3
Tipo Movimento	25	2
Módulo	27	3
Valor Movimento	30	18
Histórico	48	25
Descrição Conteúdo	73	30

Manutenção Layouts Movimento Fluxo Caixa

Objetivo da tela:	Efetuar a inclusão de layouts dos movimentos do fluxo de caixa de sistemas que não sejam EMS.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui	Quando acionado, permite incluir layouts para os movimentos do fluxo de caixa. Veja mais informações na descrição da tela Inclui Layout Movimento Fluxo Caixa .
Movimentos	Quando acionado, permite determinar as linhas para o layout dos movimentos do fluxo de caixa, definindo dessa forma, a localização exata das informações no momento da importação para o módulo Fluxo de Caixa. Veja mais informações na descrição da tela Linhas Layout Movto Fluxo .

Inclui Layout Movimento Fluxo Caixa

Objetivo da tela:	Efetuar a inclusão do layout do movimento de fluxo de caixa.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Layout Movto Fluxo	Inserir código que represente o layout do movimento de fluxo de caixa.
Descrição	Inserir descrição para o layout do movimento de fluxo de caixa.

Linhas Layout Movto Fluxo

Objetivo da tela:	Permitir a inclusão, modificar e eliminar as linhas para o layout dos movimentos do fluxo de caixa.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Sobe	Quando acionado, é possível deslocar uma determinada linha para cima.
Desce	Quando acionado, é possível deslocar uma determinada linha para baixo.
Inclui	Quando acionado, permite incluir linhas para o layout dos movimentos do fluxo de caixa. Veja mais informações na descrição da tela Inclui Linha Layout Movto Fluxo .
Ordenar	Quando acionado, permite ordenar as linhas de layout implementadas, com o objetivo de reordenar os movimentos.

Inclui Linha Layout Movto Fluxo

Objetivo da tela:	Permitir a inclusão das linhas para o layout dos movimentos do fluxo de caixa.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Sequência	Exibe a sequência de registro da linha do layout do movimento.
Conteúdo Layout	Nesse campo deve ser determinada para o layout a posição das informações: Número Fluxo – ao selecionar essa opção, determina que deve ser definido a posição e o tamanho do conteúdo do número do fluxo de caixa. Data Movto – ao selecionar essa opção, determina que deve ser definido a posição e o tamanho do conteúdo da data do movimento do fluxo de caixa. Estabelecimento - ao selecionar essa opção, determina que deve ser definido a posição e o tamanho do conteúdo do estabelecimento no layout do fluxo de caixa. Unidade Negócio - ao selecionar essa opção, determina que deve ser definido a posição e o tamanho do conteúdo da unidade de negócio no layout do fluxo de caixa. Tipo Fluxo - ao selecionar essa opção, determina que deve ser definido a posição e o tamanho do conteúdo do tipo de fluxo no layout do fluxo de caixa. Fluxo Movto - ao selecionar essa opção, determina que deve ser definido a posição e o tamanho do conteúdo do fluxo do movimento no layout do fluxo de caixa. Tipo Movto - ao selecionar essa opção, determina que deve ser definido a posição e o tamanho do conteúdo do tipo de movimento no layout do fluxo de caixa. Módulo - ao selecionar essa opção, determina que deve ser definido a posição e o tamanho do conteúdo do módulo no layout do fluxo de caixa. Valor Movto - ao selecionar essa opção, determina que deve ser definido a posição e o tamanho do conteúdo do valor do movimento no layout do fluxo de caixa. Histórico - ao selecionar essa opção, determina que deve ser definido a posição e o tamanho do conteúdo do histórico no layout do fluxo de caixa. Descrição Conteúdo – ao selecionar essa opção, determina que deve ser definido a posição e o tamanho do conteúdo da descrição do conteúdo Importante: A informação dos conteúdos do movimento do fluxo de caixa não é obrigatória. No momento da importação, será exibida a tela com todos os conteúdos (informados e não informados). Dessa forma, os conteúdos não informados são habilitados com o objetivo de que os mesmos sejam informados.
Posição Conteúdo	Inserir a posição do conteúdo no layout do movimento do fluxo de caixa. Importante: Para o primeiro conteúdo informado, a posição pode ser qualquer uma, mas para o segundo conteúdo, sugere-se que a posição seja a soma do tamanho do primeiro conteúdo mais 1(um), e assim sucessivamente. Dessa forma, um conteúdo não sobreponha o outro.
Tamanho Conteúdo	Inserir o tamanho do conteúdo no layout do movimento de fluxo de caixa.

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#)
[financeiro](#)
[controladoria](#)
[cfl](#)
[fluxo_de_caixa](#)
[versao_12](#)
[layout_movimento_fluxo_caixa](#)
[cfl001aa](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso