

Manutenção Conta Contábil Integração - UTB033AA

 Tempo aproximado para leitura: 6 minutos

Manutenção Conta Contábil Integração - UTB033AA

Visão Geral do Programa

Cada conta contábil de integração deve ter um período de validade, sendo que podem existir contas contábeis de integração pertencentes à mesma empresa, com o mesmo período de validade, independentemente do tipo de plano a que pertence.

As modificações e eliminações só possuem o acesso liberado se a empresa à qual o usuário tem permissão de acesso utilizar o módulo ao qual a conta contábil de integração está associada.

Manutenção Contas Contábeis Integração

Objetivo da tela:	Permitir a definição das contas contábeis que podem ser utilizadas em outros módulos do EMS, indicando a finalidade contábil para a qual estas contas são utilizadas no módulo especificado.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui	Quando acionado, apresenta a tela Inclui Conta Contábil Integração .
Automático	Quando acionado, apresenta a tela Contas Ctbl Integração Automáticas .
Alternativa Cta/Ctbl	Quando acionado, permite alternar a forma como deve ser informada a identificação da conta que será utilizada como conta contábil de integração. Ao invés de informar o código da conta contábil, pode-se, desta forma, informar o código alternativo da conta, que serve como referência para memorização. Exemplo: Código da conta: 1111.00 Título: Caixa Alternativa: Cx

Inclui Conta Contábil Integração

Objetivo da tela:	Efetuar a inclusão de contas contábeis de integrações.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Módulo	Inserir o código do módulo ao qual a conta contábil de integração está associada.  Importante: O usuário que está incluindo a conta contábil de integração para o módulo em questão deve estar relacionado em um grupo de segurança vinculado a este módulo. O relacionamento entre grupo de segurança e usuários é efetuado no SEC001AA - Manutenção de Grupos de Usuários. Já o relacionamento entre um módulo e um grupo de segurança é efetuado no MEN004AA - Manutenção de Módulo.
Plano Contas	Inserir o código do plano de contas contábeis ao qual a conta contábil de integração está associada, conforme cadastro no UTB080AA/UFN200AA/UTB310AA - Plano de Contas Contábeis .

Conta Contábil	Inserir o código da conta contábil que será utilizada como conta de integração, conforme cadastro no UTB080AA/UFN200AA/UTB310AA - Contas Contábeis. Importante: Essa conta contábil é extraída de um plano de contas e a finalidade para que será utilizada é definida com base no módulo a que está associada.
Finalid Ctbl	Selecionar a opção que determina a Finalidade Contábil a ser utilizada como conta de integração. As opções disponíveis são: APB - Contas a Pagar • Abatimento • Conta Movimento • Correção Monetária • Desconto • Devolução • Encontro de Contas • Juros • Multa • Saldo • Transitória de Transferência • Transitória de IR • Transitória de Substituição • Transitória de Provisão • Transitória Encontro de Contas • Redutora de Fornecedor • Redutora Despesa Aluguel • Interdivision ACR - Contas a Receber • Despesa Financeira • Despesa Financeira Antecipação • Despesa Bancária • Desconto Bancário • Conta Movimento • Saldo • Multa • Juros • Desconto • Abatimento • Devolução • Vendor • Juros Vendor • Correção Monetária • Perdas Dedutíveis • Transitória de Transferência • Transitória de Substituição • Cheques Devolvidos • Redutora Perdas Dedutíveis • Despesa IOF • Despesa Equalização • Receita Equalização • Despesa Juros Competência • Receita Juros Competência • Despesa Var Juros Competência • Receita Var Juros Competência • Despesa Provisão Equalização • Receita Provisão Equalização • Despesa Provisão IOF • Redutora Saldo Vendor • Concessão Abatimento Vendor • Prorrogação Vencimento Vendor • CR COFINS a compensar • DB COFINS a compensar • CR CSLL a compensar • DB CSLL a compensar • CR INSS a compensar • DB INSS a compensar

- CR PIS a compensar
- DB PIS a compensar
- Transitória Antecipa Cartão
- Interdivision
- Desconto TOTVS Antecipa
- Despesa TOTVS Antecipa

APL - Aplicações e Empréstimos

- Saldo
- Imposto
- Despesa
- Correção
- Multa Atraso
- Juros Atraso
- Comissão Del Credere
- Equalização
- Desconto
- Ajustes
- Variação Cambial
- Destinados a Negociação
- Mantidos até o Vencimento
- Disponíveis para Venda
- Despesa Equalização
- Equalização Provisionada
- Imposto Provisionado
- Empréstimos e Recebíveis
- Ajuste de Avaliação Patrimonial
- Transitória APB
- Interdivision

CMG - Caixa e Bancos

- Principal Ativo
- Principal Passivo
- Transit Transferência
- Transitória Mutuo
- Débito Padrão
- Crédito Padrão
- Interdivision

DUC - Integração com o EMS 2

- Integração EMS 2

EEC - Prestação de Contas

- Despesa
- Devolução de Adiantamento

GFE - Frete Embarcador

- Gera Lançamento
- Não Gera Lançamento

FAS - Ativo

- Baixa Venda
- Baixa Inutilização
- Baixa Quebra
- Baixa Devolução
- Baixa Exaustão
- Baixa Doação
- GP Baixa Leasing
- Baixa Pagamento Leasing
- Baixa Venda Custo Atribuído

- Baixa Inutilização Custo Atribuído
- Baixa Quebra Custo Atribuído
- Baixa Devolução Custo Atribuído
- Baixa Exaustão Custo Atribuído
- Baixa Doação Custo Atribuído
- Implantação Aquisição
- Implantação Imobilizado
- Implantação Reativação
- Implantação Leasing
- Reavaliação
- Rateio
- Adição
- Benfeitoria
- Provisão Perdas
- Diferença Cambial
- Saldo Imobilizado
- Saldo Imobilizado Custo Atribuído
- Alteração
- Desmembramento
- União
- Correção Monetária
- Depreciação
- Depreciação Custo Atribuído
- CM Depreciação
- Amortização
- Amortização Custo Atribuído
- CM Amortização
- Seguros
- Leasing
- Leasing Financeiro
- Leasing Financeiro Longo Prazo
- Leasing Operacional
- Redutora de Leasing
- Encargos Financeiros Leasing
- Encargos Financeiros Leasing Longo Prazo
- Amortização Encargos Leasing
- Reclassificação
- Perda por Imparidade
- Reversão de Imparidade
- Valorização por Custo Atribuído
- Desvalorização por Custo Atribuído
- Ajuste Custo Atribuído
- Realização Ajuste Avaliação Patrimonial
- Reversão Depreciação
- Reversão Depreciação Baixas
- Ajuste Conversão
- Depreciação Ajuste Conversão
- Amortização Ajuste Conversão
- Adoção Inicial
- Transferência
- PIS
- COFINS
- Complemento PIS
- Complemento COFINS
- CSLL
- Estorno PIS
- Estorno COFINS

FTP - Faturamento do EMS2

- Não Gera Lançamento
- Gera Lançamento

IVC - Controle de Inadimplência

- Conta Movimento
- Saldo
- Desconto
- Abatimento
- Devolução

	INP - Controle de Investimentos do EMS2 • Não Gera Lançamento • Gera Lançamento OFP - Obrigações Fiscais do EMS2 • Não Gera Lançamento • Gera Lançamento RHP - Recursos Humanos do EMS2 • Não Gera Lançamento • Gera Lançamento RIP - Recuperação de Impostos • Não Gera Lançamento • Gera Lançamento SCO - Cobranças Especiais • Comissão Retida  Nota: As opções neste campo são apresentadas de acordo com o módulo selecionado.
Início Validade	Inserir a data inicial em que uma conta contábil de integração passa a ser utilizada em um módulo do Datasul EMS.
Fim Validade	Inserir a data final em que uma conta contábil de integração deixa de ser utilizada em um módulo do Datasul EMS.

Contas Ctbl Integração Automáticas

Objetivo da tela:	Efetuar, de forma automática, a criação ou eliminação de contas contábeis de integração.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Opção Caso Exista: Ignorar/Atualizar	Selecionar, entre as opções disponíveis, se o Datasul EMS deve ignorar ou atualizar registros já existentes.  Importante: Se for selecionada a opção Atualizar, serão atualizadas as datas de início e fim de validade.
Módulo	Inserir o código do módulo ao qual as contas contábeis de integração estão associadas.
Plano Contas	Inserir o código do plano de contas contábeis relacionado às contas contábeis de integração a serem implementadas ou eliminadas, conforme cadastro no UTB080AA/UFN200AA/UTB310AA - Plano de Contas Contábeis .
Conta Inicial	Inserir o código da conta inicial do intervalo de contas contábeis de integração.
Final	Inserir o código da conta inicial do intervalo de contas contábeis de integração.
Parte Fixa	Inserir as características quanto à posição dos elementos que compõem as contas contábeis compreendidas em um intervalo pré-determinado.

	Exemplo: Situação 1: - Intervalo das contas contábeis: 3110.00 a 3113.00 - Parte Fixa: #####.## Nenhuma posição foi determinada para a “parte fixa” das contas contábeis. Assim, as contas utilizadas serão de acordo com o que foi definido: 3110.00, 3111.00, 3112.00 e 3113.00. Situação 2: - Intervalo das contas contábeis: 3110.00 a 3140.00 - Parte Fixa: #1#0.## A parte fixa das contas contábeis foi definida da seguinte forma: a segunda posição é fixa, com o número 1 e a quarta posição também é fixa, com o número 0. Assim, as contas utilizadas serão: 3110.00, 3120.00, 3130.00 e 3140.00.
Exceção	Inserir uma exceção quanto à posição dos elementos que compõem as contas contábeis compreendidas em um intervalo pré-determinado. Exemplo: - Intervalo das contas contábeis: 3110.00 a 3190.00 - Parte Fixa: #1#0.## - Exceção: ##7#.## Nota: Para estabelecer as finalidades contábeis desejadas para o intervalo de contas informado, é necessário selecioná-las na tabela Finalidade Contábil e movê-las para a tabela Finalid Ctbl Contas por intermédio das setas de movimentação. Assim, as contas a serem consideradas serão: 3110.00, 3120.00, 3130.00, 3140.00, 3150.00, 3160.00, 3180.00 e 3190.00.
Data Inicial	Inserir a data inicial do intervalo de contas contábeis de integração.
Final	Inserir a data final do intervalo de contas contábeis de integração.

Pré-requisitos:

- Manutenção Parâmetros Gerais Datasul EMS (UTB101TA)
- Manutenção Plano Contas (UTB080AA)

Conteúdos Relacionados:

Relatório Contas Contábeis Integração - UTB301AA

 Macro desconhecida: 'rate'

documento_de_referencia

manufatura

tabelas_universais

utb

versao_12

manutencao_conta_contabil_integracao

utb033aa