

Manutenção Cotação - UTB061AA

Tempo aproximado para leitura: 5 minutos

Manutenção Cotação - UTB061AA

Visão Geral do Programa

O diferencial entre as funcionalidades manutenção Cotação e Cotação Diário está na forma de visualização e digitação das informações. Na funcionalidade Manutenção Cotação são informados o ano, mês e a paridade, em que podem ser informadas as cotações para todos os dias do mês. Na funcionalidade Cotação Diário é informado um dia do qual será possível visualizar todas as paridades informadas para este, assim como, informar as cotações.

É possível informar a cotação em uma única vez, no caso da cotação ser igual para todos os dias do mês, dessa forma, não é necessário informar a cotação dia a dia. Caso exista a necessidade de informar a cotação diferente para um ou mais dias, basta somente efetuar a alteração para os dias desejados.

Matriz Cotações das Paridades

Objetivo da tela:	Permitir a implementação das cotações das paridades a serem utilizadas no Datasul EMS.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Cotação	Quando acionado, apresenta a tela Informa Cotações.
Filtro	Quando acionado, apresenta a tela Filtro Cotação da Paridade.
Meses	Assinalar o mês para o qual será implementada a cotação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Ano	Inserir o ano para o qual será implementada a cotação.

Informa Cotações

Objetivo da tela:	Inserir cotações para as moedas.
-------------------	----------------------------------

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Calcula Variação	Quando acionado, permite efetuar o cálculo das cotações para o percentual de variação informado ou a cotação para o mês todo, de acordo com a opção selecionada no campo Cotação / Variação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Moeda Base	Exibe a moeda base selecionada na tela Matriz Cotações das Paridades. A moeda base será sempre igual a um, e a moeda índice é o quanto a moeda base vale da moeda índice.

	Exemplo: <table><tr><td>Base</td><td>Índice</td><td>Cotação</td><td></td></tr><tr><td>Real</td><td>Dólar</td><td>0,97</td><td>(um dólar vale 0,97 do Real)</td></tr><tr><td>Dólar</td><td>Real</td><td>1,00</td><td>(um real vale 1,00 dólares)</td></tr></table>	Base	Índice	Cotação		Real	Dólar	0,97	(um dólar vale 0,97 do Real)	Dólar	Real	1,00	(um real vale 1,00 dólares)
Base	Índice	Cotação											
Real	Dólar	0,97	(um dólar vale 0,97 do Real)										
Dólar	Real	1,00	(um real vale 1,00 dólares)										
Moeda Índice	Exibe a moeda índice selecionada na tela Matriz Cotações das Paridades. A moeda base será sempre igual a um, e a moeda índice é o quanto a moeda base vale da moeda índice. Exemplo: <table><tr><td>Base</td><td>Índice</td><td>Cotação</td><td></td></tr><tr><td>Real</td><td>Dólar</td><td>0,97</td><td>(um dólar vale 0,97 do Real)</td></tr><tr><td>Dólar</td><td>Real</td><td>1,00</td><td>(um real vale 1,00 dólares)</td></tr></table>	Base	Índice	Cotação		Real	Dólar	0,97	(um dólar vale 0,97 do Real)	Dólar	Real	1,00	(um real vale 1,00 dólares)
Base	Índice	Cotação											
Real	Dólar	0,97	(um dólar vale 0,97 do Real)										
Dólar	Real	1,00	(um real vale 1,00 dólares)										
Tipo Cotação	Selecionar o tipo de cotação desejada para a paridade informada na tela de manutenção. As opções disponíveis são: • Real; • Venda; • Compra; • Projetada; • Média.												
Informar	Selecionar a opção que determina as cotações diárias. As opções disponíveis são: • Cotação do Mês – Essa opção deve ser utilizada quando houver necessidade de apresentar a mesma cotação para todos os dias do período. Quando assinalada, é automaticamente apresentado o campo “Cotação”, em que deve ser informado o valor da cotação a ser utilizado. Para que esse valor seja copiado para os demais dias, é necessário acionar o botão Calcula Cotação. • Percentual de Variação – Essa opção é utilizada quando a partir de uma cotação inicial deseja-se calcular a variação da moeda para o período. Quando assinalada, é automaticamente apresentado o campo “Calcula Variação”, em que se deve informar o valor do percentual a ser utilizado para o cálculo da variação. Mais informações em: Regra de Negócio Cálculos Cotação / % Variação.												
Cotação/% Variação	A apresentação deste campo é alterada de acordo com a opção selecionada no campo Informar. Mais informações em: Regra de Negócio Cálculos Cotação / % Variação.												
Data	Exibe a data da última cotação.												
Valor	Exibe o valor da última cotação.												
Dias	Inserir a cotação da moeda para cada dia.												

Filtro Cotação da Paridade

Objetivo da tela:	Definir a origem da cotação.
-------------------	------------------------------

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Informada	Quando assinalado, determina que a moeda será informada. Exemplo: Dólar
Outra Moeda	Quando assinalado, determina que o sistema irá efetuar a conversão de um índice para uma outra moeda. Exemplo: Cotação entre UFIR e Dólar, como esta paridade não existe, o sistema irá efetuar a seguinte conversão: UFIR – Real – Dólar
Inversa	Quando assinalado, determina que o sistema irá inverter a chave de pesquisa. Exemplo:

	Para a cotação Real – Ufir = 0,8977
	Ao assinalar a opção Inversa, o sistema efetuará o cálculo automaticamente, ficando:
	Ufir – Real (1/0,8977 = 1,1140)

Regras de Negócio:

Cálculos Cotação / % Variação

Sendo o % Variação = 310%

Fórmula = (Última cotação do mês anterior)*((((310/100)+1)^1/31)-1)*100)%

Exemplo

Aplicando a fórmula temos:
Cotação do dia 31/07/00 = 2,0000000000
Cotação do dia 01/08/00 = 2,0931348896
Cotação do dia 31/08/00 = 8,2000000000

Multiplicando-se diariamente as cotações anteriores pelo valor do resultado da fórmula, sendo que o último valor será 310% da primeira cotação.

Conteúdos Relacionados:

Cotação de Paridades

 Macro desconhecida:'rate'

documento_de_referencia

manufatura

tabelas_universais

utb

versao_12

manutencao_cotacao

utb061aa



Política de
privacidade

Termos
de uso