

Manutenção Layout Cheque - UTB038AB

 Tempo aproximado para leitura: 5 minutos

Manutenção Layout Cheque - UTB038AB

Visão Geral do Programa

Efetua o cadastro dos layouts de cheques de diversas instituições financeiras.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui	Quando acionado, permite incluir layouts de cheques. Mais informações em: Inclui Layout Cheque.
Montagem	Quando acionado, permite montar o layout do cheque de uma instituição financeira. Mais informações em: Manutenção Layout Cheque.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Layout Cheque	Inserir o código do layout de cheque que se deseja consultar.

Inclui Layout Cheque

Objetivo da tela:	Efetuar a inclusão de layouts de cheque.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Layout Cheque	Inserir um código que identifique o layout de cheque a ser implementado.
Descrição	Inserir uma descrição para o layout de cheque a ser implementado.
Qtd Linhas	Inserir o número máximo de linhas para o cheque. Exemplo: Considere-se o layout de um cheque tendo a quantidade de linhas informada igual a 6: – a primeira é para o valor; – a segunda e a terceira são para o valor por extenso; – a quarta é para o favorecido; – a quinta é para a cidade, o dia, o mês e o ano; – a sexta para a assinatura.
Qtd Colunas	Inserir a quantidade máxima de colunas para o layout de cheque em questão, definindo desta forma seu tamanho total no sentido horizontal.
Dois Cheques Linha	Quando assinalado, determina que serão impressos dois cheques paralelamente. Ou seja, se o formulário utilizado para impressão dos cheques possui dois cheques alinhados ou se estes estão dispostos um abaixo do outro.
Coluna Segundo Cheq	Inserir a coluna que irá iniciar a impressão do segundo cheque, quando assinalada a opção “Dois Cheques Linha”. Exemplo:

27/09/2025, 11:57	Manutenção Layout Cheque - UTB038AB - Linha Datasul - TDN
	Se for informado o valor 81 no campo Coluna Segundo Cheq, o primeiro cheque será impresso da coluna 01 até a coluna 80, e o segundo cheque começará na coluna 81 e vai até a 160.  Nota: Este campo somente estará habilitado se assinalado o campo Dois Cheques Linha.
Dígitos Ano	Inserir a quantidade de dígitos impressa no formulário do cheque no campo “ano”. Exemplo: Ao informar 2 dígitos, significa que o formulário do cheque vem com os dois primeiros dígitos já impressos: 19 _ _ Informado 4 dígitos, significa que o formulário do cheque vem com todo o campo “ano” em branco: _ _ _ _

Manutenção Layout Cheque

Objetivo da tela:	Visualizar o layout a ser implementado. Ele é apresentado de acordo com o tamanho de linhas e colunas definido. Para acessar a tela Layout Cheque (com os botões de opções de mensagem) deve-se clicar o botão esquerdo do mouse sobre o layout a ser visualizado.
--------------------------	--

Layout Cheque

Objetivo da tela:	Apresenta os botões com as opções de montagem. Para que esta tela seja apresentada, basta clicar em qualquer ponto na tela Manutenção Layout Cheque.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui	Quando acionado, permite definir tamanhos e posição para cada campo do layout. Mais informações em: Inclui Linha Layout Cheque.
Visualiza Grade de Janela	Quando acionado, permite visualizar o layout com linhas de grade. Mais informações em: Manutenção Layout Cheque.

Inclui Linha Layout Cheque

Objetivo da tela:	Efetuar a inclusão dos campos nas linhas do layout de cheque.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Informação	Selecionar, entre as opções disponíveis, o campo que se deseja incluir no layout de cheque em questão. As opções disponíveis são: • Valor: quando selecionado, determina que deve ser definido o formato e a localização do campo destinado ao valor no cheque. • Valor Extenso 1: quando selecionado, determina que deve ser definido o número de posições e a localização para a primeira linha do valor por extenso no cheque. • Valor Extenso 2: quando selecionado, determina que deve ser definido o número de posições e a localização para a segunda linha do valor por extenso no cheque. • Favorecido: quando selecionado, determina que deve ser definido o número de posições e a localização do favorecido no cheque.

- Cidade: quando selecionado, determina que deve ser definido o número de posições e a localização do campo cidade no cheque.
- Dia: quando selecionado, determina que deve ser definido o formato e a localização da data de emissão do cheque.
- Mês Extenso: quando selecionado, determina que deve ser definido o tamanho e a localização do mês de emissão por extenso no cheque.
- Número Mês: quando selecionado, determina que deve ser definido o tamanho e a localização do número sequencial do mês no cheque

⚠ Nota:

Essa opção de informação do layout, está disponível somente para as localizações do Mercado Internacional, exceto para a localização Estados Unidos.

- Ano: quando selecionado, determina que deve ser definido o formato e a localização do ano de emissão do cheque.
- Código Agência Destino: quando selecionado, determina que deve ser definido o tamanho e a localização do campo código Agência Destino no cheque.

⚠ Nota:

Este campo deve ser definido quando o layout em questão é referente um cheque de transferência entre contas corrente.

- Nome Agência Destino: quando selecionado, determina que deve ser definido o tamanho e a localização do campo nome Agência Destino no cheque.

⚠ Nota:

Este campo deve ser definido quando o layout em questão é referente um cheque de transferência entre contas corrente.

- Dígito Agência Destino: quando selecionado, determina que deve ser definido o tamanho e a localização do campo dígito Agência Destino no cheque.

⚠ Nota:

Este campo deve ser definido quando o layout em questão é referente um cheque de transferência entre contas corrente.

- Conta Destino: quando selecionado, determina que deve ser definido o tamanho e a localização do campo Conta Destino no cheque.

⚠ Nota:

Este campo deve ser definido quando o layout em questão é referente um cheque de transferência entre contas corrente.

Formato Campo	Inserir o formato do campo a ser incluído.
Linha	Inserir o número da linha onde o campo selecionado deve ser localizado no layout.
Posição	Inserir o número da coluna onde o campo selecionado deve iniciar sua localização no Layout.
Alinhamento Campo	Selecionar o alinhamento do campo do layout do cheque. As opções disponíveis são: • À direita; • À esquerda; • Centralizado.

Manutenção Layout Cheque

Objetivo da tela:	Acrescentar uma “grade” à tela que apresenta o layout a ser implementado, para servir de referência ao posicionamento dos campos. Esta tela é apresentada quando pressionado o botão Visualiza Grade de Janela na tela Layout Cheque.
--------------------------	---

Conteúdos Relacionados:

[Layout de cheque](#)

[Cheque](#)

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [tabelas_universais](#)
[utb](#) [versao_12](#) [manutencao_layout_cheque](#) [utb038ab](#)
[layout_cheque](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)