

Manutenção Matriz Tradução Tipo Fluxo Externo - DCU003AA

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

Manutenção Matriz Tradução Tipo Fluxo Externo - DCU003AA

Visão Geral do Programa

A implementação de matriz de tradução de Tipo Fluxo é necessária para a integração de movimentações e transações que possuam esta informação. Um exemplo deste, são as integrações da Tesouraria do Datasul-EMS5, com o Datasul-EMS2.

Para a integração entre produtos como o Magnus, Datasul-EMS2 e Datasul-EMS5, a matriz de tradução de Tipo Fluxo Financeiro, é requisitada na determinação da integração pelo programa [Manutenção Parâmetros Integração EMS \(UTB036ZA\)](#).

Manutenção Matrizes Tradução Tipo Fluxo

Objetivo da tela:	Permitir implementar Matriz de Tradução para integração de Tipo Fluxo de outros produtos para o EMS5.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui	Quando acionado, é possível inserir os dados de identificação de uma nova matriz de tradução. Ver mais informações na descrição da tela Inclui Matriz Tradução Tipo Fluxo .
Movimentos	Quando acionado, é possível implementar os itens que irão compor a matriz Manutenção Traduções Tipo Fluxo. Ver mais informações na descrição da tela Tradução Tipos Fluxos Externos .

Inclui Matriz Tradução Tipo Fluxo

Objetivo da tela:	Permitir inserir os dados de identificação de uma nova matriz de tradução.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Matriz Trad Fluxo	Inserir o código para a Matriz que está sendo implementada.
Descrição	Inserir a descrição da Matriz de Tradução.
Origem Fluxo Externo	Selecionar uma das opções apresentadas, definindo se a origem dos Fluxos Externos a ser considerada é do Produto Magnus ou de outro produto.

Tradução Tipos Fluxos Externos

Objetivo da tela:	Permitir implementar os itens que irão compor a matriz Manutenção Traduções Tipo Fluxo.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui	Quando acionado, é possível implementar Tradução Tipos Fluxos de origem e de destino. Ver mais informações na descrição da tela Tradução Tipos Fluxos Externos .

Inclui Tradução Tipo Fluxo Externo

Objetivo da tela:	Permitir implementar Tradução Tipos Fluxos de origem e de destino.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Tipo Fluxo Externo	Inserir o nome ou código do Tipo Fluxo Externo que irá receber a tradução. Importante: No Datasul-EMS2 existe uma limitação de tamanho para códigos de Tipos Fluxos. Desta forma, quando da implementação de Matriz de Tradução para Integração de Tipos Fluxos Externos do Datasul-EMS5 para o Datasul-EMS2, não deve ser inserido neste campo um valor superior a 999.
Tipo Fluxo Financ	Inserir o código do tipo de fluxo financeiro do EMS5 que representará o tipo de fluxo externo ou tradução.

Conteúdos Relacionados:

[Matriz de Tradução de Tipo de Fluxo](#)

[Matriz de Tradução Organização \(DCU016AA\)](#)

Macro desconhecida:'rate'

documento_de_referencia

manufatura

conversao_de_dados_universais

dcu

versao_12

manutencao_matriz_traducao_tipo_fluxo_externo

dcu003aa



Política de
privacidade

Termos
de uso