

Manutenção Módulos Integração APL - APL025AA

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

Manutenção Módulos Integração APL - APL025AA

Visão Geral do Programa

Independente do módulo Caixa e Bancos utilizado ser do Datasul EMS5 ou do Datasul EMS2, o usuário deverá parametrizar a integração.

Caso seja parametrizado para utilizar o produto Datasul EMS5 não será necessário informar os parâmetros para a integração, uma vez que o sistema assume em default os parâmetros de integração com o módulo Caixa e Bancos do Datasul EMS5. Caso o módulo Caixa e Bancos a ser utilizado para a integração for do produto Datasul EMS2, devem ser informadas as matrizes de tradução a serem utilizadas na integração.

Manutenção Módulos Integração APL

Objetivo da tela:	Permitir determinar se o módulo Caixa e Bancos a ser utilizado para integração é do Datasul EMS2 ou Datasul EMS5.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui	Com o acionamento desse botão é possível informar o módulo Caixa e Bancos que deve ser utilizado na integração com o módulo Aplicações e Empréstimos.
Movimentos	Com o acionamento desse botão é possível determinar os parâmetros que devem ser utilizados na integração entre os módulos Aplicações e Empréstimos e Caixa e Bancos.

Inclui Módulo Integração APL

Objetivo da tela:	Permitir informar o módulo que deve ser integrado com o módulo Aplicações e Empréstimos.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Módulo Integração	Inserir o módulo que deve ser integrado com o módulo Aplicações e Empréstimos.  Importante: Selecionar o módulo Caixa e Bancos.
Função Integr APL	Selecionar a opção Geração/Cancelamento de Movimentos.
Produto	Determinar se o módulo Caixa e Bancos a ser utilizado para a integração pertence ao produto Datasul EMS5 ou Datasul EMS2.

Parâmetros para Integração APL

Objetivo da tela:	Permitir parametrizar as informações das matrizes de tradução a serem utilizadas na integração.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui	Com o acionamento desse botão é possível determinar as matrizes de tradução a serem utilizadas na integração. Ver mais informações na descrição da tela Inclui Parâmetro para Integração APL .

Inclui Parâmetro para Integração APL

Objetivo da tela:	Permitir determinar as matrizes de tradução a serem utilizadas na integração.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Parâmetro Integração	Inserir o parâmetro a ser utilizado na integração. Importante: Somente disponível a opção Matriz UO.
Conteúdo	Inserir a Matriz de Tradução Organização Externa a ser utilizado na integração entre os módulos.

Macro desconhecida: 'rate'

documento_de_referencia

manufatura

aplicacoes_e_emprestimos

apl

versao_12

apl025aa

manutencao_modulos_integracao_apl