

Manutenção Parâmetros Contabilização - UTB032AA

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

Manutenção Parâmetros Contabilização - UTB032AA

Visão Geral do Programa

O usuário só pode efetuar a inclusão de Parâmetros de Contabilização para um módulo, se a empresa a que pertence possa utilizar o módulo a ser incluído, e também, se o próprio usuário estiver habilitado ao acesso a este módulo.

Objetivo da tela:	Efetuar a inclusão dos Parâmetros de Contabilização para os Módulos do EMS, determinando a forma como a integração será processada.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui	Quando acionado, permite efetuar a inclusão de Parâmetros de Contabilização para os Módulos do EMS. Mais informações em: Inclui Parâmetros Contabilização.

Inclui Parâmetros Contabilização

Objetivo da tela:	Efetuar a inclusão dos Parâmetros de Contabilização dos Módulos do EMS.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Módulo	Inserir um código que represente o Módulo do EMS, para o qual será definido Parâmetros de Contabilização.
Integração Ativa	Quando assinalado, determina que o módulo do EMS selecionado será integrado ou não com o Módulo de Contabilidade do EMS.
Contabiliza On-Line	Quando assinalado, determina que a forma de integração do módulo do EMS selecionado com o módulo de Contabilidade do EMS é a de "Contabilização On-line", ou seja, cada movimento efetuado no módulo selecionado é automaticamente armazenado em um lote que posteriormente é contabilizado no Módulo de Contabilidade do EMS, ou a função do Módulo já atualiza sem deixar pendente o lote.  Nota: O módulo Ativo Fixo só utiliza esta forma de Integração para a contabilização de seus movimentos.
Tipo Contabilização	Selecionar o tipo de contabilização para o módulo do EMS selecionado. As opções disponíveis são: - Análítico: detalha os fatos, expondo-os de modo a permitir o conhecimento de seus componentes em nível de movimento; - Sintético: resume os fatos, onde os lançamentos são efetuados de modo a não expor todos os seus componentes a nível de conta.
Forma Integração	Selecionar a forma de Integração da Conta Contábil. As opções disponíveis são: - Direta: como o próprio nome diz, será contabilização direta, ou seja, a Contabilidade se encontra na mesma base (máquina) do módulo selecionado; - Exportação: a Contabilidade não se encontra na mesma base (máquina) do módulo selecionado, para isto é preciso gerar arquivo texto com o lote para que seja integrado com a Contabilidade.

Pré-requisitos

[Manutenção Parâmetros Gerais EMS \(UTB101TA\)](#)

[Manutenção Empresa \(UTB069AA\)](#)



Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [tabelas_universais](#)

[utb](#) [versao_12](#) [manutencao_parametros_contabilizacao](#)

[utb032aa](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)