

Manutenção Parâmetros Contabilização AVP - UTB055AA

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

Manutenção Parâmetros Contabilização AVP - UTB055AA

Visão Geral do Programa

Por intermédio desta funcionalidade o usuário pode efetuar a parametrização da contabilização para o Ajuste a Valor Presente (AVP), visando preparar o sistema para a aplicação de um dos dispositivos da lei das S/A's nº 11.638 promulgada em Dezembro de 2007 especificamente relatada no art.183, cuja redação cita que os elementos do ativo e do passivo exigíveis decorrentes de operações de longo prazo deverão ser ajustados a valor presente, sendo os demais, de curto prazo, ajustados quando houver efeito relevante sendo ambos com base em uma taxa de desconto dentro das avaliações atuais de mercado. A solicitação compete às sociedades de capital aberto com ações na bolsa de valores e as consideradas sociedades de grande porte, ainda que não constituídas sobre a forma de sociedades anônimas de capital aberto.

Parâmetros Contabilização AVP

Objetivo da tela:	Efetuar a parametrização para o Ajuste a Valor Presente, considerando títulos do Contas a Receber e Contas a Pagar.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Quando acionado, apresenta a tela Inclui Parâmetro Contabilização AVP, na qual é possível inserir novos parâmetros a serem considerados no Ajuste a Valor Presente. Mais informações em: Inclui Parâmetro Contabilização AVP.
Histórico do Movimento	Quando acionado, apresenta a tela Histórico Parâmetros Contabilização AVP, na qual é possível verificar as alterações efetuadas nos parâmetros. Mais informações em: Histórico Parâmetros Contabilização AVP.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Empresa	Exibe o código e a descrição da empresa cadastrada nos parâmetros de contabilização da empresa em que o usuário está logado.

Inclui Parâmetro Contabilização AVP

Objetivo da tela:	Incluir novos parâmetros para contabilização do AVP relacionado a empresa do usuário logado.
-------------------	--

 **Nota:**
As características dessa tela se alteram ao acionar os botões Modifica ou Detalhe na função Parâmetros Contabilização AVP, somente no que diz respeito ao título e a habilitação de campos, na opção Detalhe, todos os campos são desabilitados.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Módulo	Selecionar o módulo a ser considerado na contabilização do Ajuste a Valor Presente(AVP). As opções disponíveis são:

	• ACR; • APB. ⚠ Nota: Na opção "Modifica" este campo não é habilitado.
Tipo Contabilização	Selecionar o Tipo de Contabilização para o módulo do Datasul-EMS selecionado. As opções disponíveis são: • Analítico, detalha os fatos, expondo-os de modo a permitir o conhecimento de seus componentes a nível de movimento; • Sintético, resume os fatos, onde os lançamentos são efetuados de modo a não expor todos os seus componentes a nível de conta.
Forma Integração	Selecionar a forma de Integração da Conta Contábil. As opções disponíveis são: • Direta: indica que será contabilizado no próprio produto EMS5. • Exportação: indica que será exportado para arquivo texto que será integrado com outro sistema.
Plano Contas	Selecionar o plano de contas no qual estão as contas que serão selecionadas.
Unid Negócio	Selecionar a unidade de negócio utilizada nos lançamentos.
Constituição	Selecionar as contas de constituição DB (débito) e CR (crédito) que serão utilizadas para a contabilização do AVP.
Reversão	Selecionar as contas de reversão DB (débito) e CR (crédito) que serão utilizadas para a contabilização do AVP.
Balanco de Abertura	Selecionar as contas de lucro/prejuízo acumulados DB e CR que serão utilizadas para a contabilização do AVP.

Histórico Parâmetros Contabilização AVP

Objetivo da tela:	Consultar a data e hora das atualizações nos parâmetros e as respectivas informações atualizadas.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Detalhe	Quando acionado, apresenta a tela Detalhe Parâmetro Contabilização AVP, na qual é possível consultar a linha selecionada de forma detalhada.
Imprime	Quando acionado, imprime as informações dos históricos de alteração do parâmetro de contabilização AVP.
Faixa	Quando acionado, apresenta a tela Faixa - Parâmetro Data Atualiza, na qual é possível inserir uma faixa de datas para apresentação dos históricos.

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#)

[manufatura](#)

[tabelas_universais](#)

[utb](#)

[versao_12](#)

[parametros_contabilizacao_avp](#)

[utb055aa](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso