

Manutenção Parâmetros

Empresa APB - APB000TA

 Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

Manutenção Parâmetros Empresa APB - APB000TA

Visão Geral do Programa

Permite definir as características da empresa relacionada ao módulo de Contas a Pagar, possibilitando em determinadas situações, ocasionar desvios no comportamento deste.

Atualiza Parâmetros Empresa APB

Objetivo da tela:	Permitir definir as características da empresa relacionada ao módulo de Contas a Pagar, possibilitando em determinadas situações, ocasionar desvios no comportamento deste.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Histórico	Quando acionado, apresenta a tela Histórico Parâmetros Empresa APB.
APF x APB	Quando acionado, apresenta a tela Parâmetros de Integração APF x APB.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Empresa	Exibe o código da empresa que tem características parametrizadas para sua utilização no módulo de Contas a Pagar do Datasul EMS.
FE Histórico Fornec	Inserir o código da finalidade econômica, a qual será utilizada na geração de estatísticas do fornecedor. Mais informações em: Manutenção Finalidade Econômica (UTB077AA) .
FE Valor Usuário	Inserir o código da finalidade econômica relativa ao valor limite do usuário. Mais informações em: Manutenção Finalidade Econômica (UTB077AA) .
Finalid Acum Pagto	Inserir o código da finalidade econômica, onde serão acumulados os valores para pagamento relativos a empresa do usuário. Mais informações em: Manutenção Finalidade Econômica (UTB077AA) .
FE Desp Bcia	Inserir a finalidade econômica na qual serão acumulados os valores de despesa bancária. Mais informações em: Manutenção Finalidade Econômica (UTB077AA) .
Utiliza IVA a Compensar	Quando assinalado, determina ao sistema que no caso de pagamentos com cheque, a contabilização do IVA na conta de impostos a recolher, deve ocorrer somente na Conciliação Bancária, caso contrário, ocorre no momento da liquidação do título.  Importante: O conceito Imposto de Valor Agregado na Liquidação de Títulos apresenta mais detalhes.
Optante do Simples	Quando assinalado, determina que a empresa é optante pelo 'Simples' (Lei nº 9.317, 5/12/96).  Importante:

27/09/2025, 08:18

Manutenção Parâmetros Empresa APB - APB000TA - Linha Datasul - TDN

	Esse parâmetro será verificado no momento do envio da DARF, para que o sistema identifique qual layout deverá ser utilizado (DARF ou DARF Simples).
Val. Max. Pagto. Caixa/Borderô	Inserir o valor até o qual podem ser efetuados pagamentos via caixa ou borderô não escritural. Importante: Esse campo somente é habilitado para clientes Localização México, onde os pagamentos cujo valor líquido exceda ao valor informado, devem obrigatoriamente ser efetuados via cheque ou transferência eletrônica.
Bloqueia Pagto. Caixa/Borderô	Quando assinalado, determina que devem ser bloqueados os pagamentos, cujo valor líquido do título for maior que o valor informado no campo "Val. Max. Pagto. Caixa/Borderô", quando este estiver sendo efetuado via caixa ou borderô não escritural. Quando esse campo não estiver selecionado, o sistema irá apresentar apenas uma mensagem de alerta, permitindo que o pagamento seja efetuado mediante confirmação do usuário. Importante: Esse campo somente é habilitado para clientes Localização México.

Histórico Parâmetros Empresa APB

Objetivo da tela:	Permitir visualizar os históricos gerados automaticamente, quando de qualquer alteração nos Parâmetros da Empresa do módulo de Contas a Pagar, permitindo assim, verificar qual era a parametrização utilizada em uma determinada data. Importante: As colunas " Val Max Pagto Cx/Bord" e "Bloq Pagto Cx/Bord" são informações para clientes Localização México.
-------------------	---

Parâmetros de Integração APF x APB

Objetivo da tela:	Determinar os parâmetros necessários para integração entre o Contas a Pagar e Aprovação Financeira de Documentos.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Parâmetro	Selecionar o tipo de aprovação de documentos. As opções disponíveis são: Nota: Caso seja selecionada a opção "Geral", serão habilitados no retângulo "Geral" os parâmetros "Implantação" e "Pagamento". Caso seja selecionada a opção "Por Espécie", as opções de "Implantação" e "Pagamento" no retângulo "Geral" são desmarcadas e desabilitadas e será necessário defini-las no cadastro de Manutenção Espécie de Documento Financeiro (APB020AA).
Geral - Implantação	Quando assinalado, define para a empresa corrente que a geração de pendência de aprovação será criada na implantação dos documentos.
Geral - Pagamento	Quando assinalado, define para a empresa corrente que será criada pendência para efetuar o pagamento dos documentos.
Pagamento Extra Fornecedor - Implantação	Quando assinalado, define que será gerada a pendência de aprovação na implantação do Pagamentos Extra Fornecedor quando o parâmetro for "Por Espécie". Nota: O Pagamento Extra Fornecedor não possui espécie.

27/09/2025, 08:18

Manutenção Parâmetros Empresa APB - APB000TA - Linha Datasul - TDN

	Esse campo é desabilitado quando o parâmetro for "Geral".
Lib Aprovação Pagto	Selecionar o tipo de liberação de aprovação do pagamento. As opções disponíveis são: - Automática; - Manual.
Centro de Custo	Selecionar a forma de exibição do centro de custo. As opções disponíveis são: - Não informa; - Assume do Título.
DOC 24/26/28 por Estab	Quando assinalado, define que a forma de aprovação do documento é por estabelecimento.

Conteúdos Relacionados:

- [Imposto de Valor Agregado na Liquidação de Títulos](#)
- [Manutenção Finalidade Econômica \(UTB077AA\)](#)
- [Manutenção Espécie de Documento Financeiro \(APB020AA\)](#)

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [contas_a_pagar](#)
[apb](#) [versao_12](#) [manutencao_parametros_empresa_apb](#)
[apb000ta](#) [datasul](#) [apb020aa](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso