

Manutenção Parâmetros Gerais

Datasul EMS - UTB101TA

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

Manutenção Parâmetros Gerais Datasul EMS - UTB101TA

Visão Geral do Programa

A implementação dos Parâmetros Gerais do Datasul EMS deve ser efetuada com muita atenção, pois dela depende o bom andamento dos Módulos que compõe o Datasul EMS.

Atualiza Parâmetros Gerais do EMS

Objetivo da tela:	Definir características gerais ligadas ao produto Datasul EMS, possibilitando em determinadas situações ocasionar desvios no comportamento deste.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Histórico	Quando acionado, apresenta a tela Histórico Parâmetros Gerais do EMS.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Última Atualização	Exibe a data e horário da última atualização dos Parâmetros Gerais do Datasul EMS.
Idioma Principal	Inserir o idioma principal para o produto Datasul-EMS.  Nota: O idioma informado servirá de base para a tradução dos títulos contábeis implementados.
Último Clien/Fornec/Transp	Número do Último Código utilizado para inclusão de um novo Cliente/Fornecedor/Transportador, a partir deste número será realizada a busca do próximo código livre de Cliente/Fornecedor/Transportador.
Código Único para Cliente e Fornecedor	Quando assinalado, determina que a exigência do código do cliente e do fornecedor sejam iguais ao utilizar o mesmo código de pessoa jurídica.
Formato Projeto	Inserir o formato que será utilizado para mostrar e gravar o projeto. Se informar XXXXXXXXXXXXXXXX, indica que no código do projeto poderá ser informado letras e números, se informado 999999999999, indica que somente serão utilizados números para identificar o projeto.
Projeto Padrão	Inserir o código que Identifica uma reunião de atividades para desenvolvimento de um objetivo. Exemplo: Projeto para desenvolvimento de novo produto, projeto para ampliação de uma área. Esse projeto padrão será sugerido nas telas de consulta e lançamentos, mas poderá ser alterado para outro projeto que esteja cadastrado.
Vincula Antecip Clien/Fornec Matiz Dif	Quando assinalado, indica que será permitido vincular antecipações em duplicatas de clientes ou fornecedores pertencentes a matrizes diferentes.  Nota:

	Este parâmetro quando assinalado indica que nas rotinas dos módulos de Contas a Pagar e de Contas a Receber, onde podem ser vinculadas antecipações em duplicatas, a vinculação poderá ser efetuada sem que o cliente ou fornecedor dos documentos pertençam à mesma matriz.
Permite Enctro Ctas Clien/Fornec Matriz Dif	Quando assinalado, indica que a rotina de encontro de contas, do módulo Contas a Pagar, irá permitir que sejam informados títulos onde o cliente e o fornecedor não pertençam à mesma matriz.

Histórico Parâmetros Gerais do EMS

Objetivo da tela:	Exibir os históricos gerados automaticamente quando de qualquer alteração nos parâmetros gerais do Datasul-EMS, permitindo assim, verificar qual a parametrização utilizada em uma determinada data.
-------------------	--

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [tabelas_universais](#)
[utb](#) [versao_12](#)
[manutencao_parametros_gerais_datasul_ems](#) [utb101ta](#)
[parametros_gerais](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)