

Manutenção_Parâmetro_Geral_ACR_-_ACR001TA

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

Manutenção Parâmetro Geral ACR - ACR001TA

Visão Geral do Programa

O Parâmetro Geral do módulo de Contas a Receber deve ser implementado com atenção, pois determina o bom andamento dos programas desse módulo.

Atualiza Parâmetros Gerais ACR

Objetivo da tela:	Permitir a definição de permissão de movimentações em diferentes estabelecimentos, Matriz de Tradução para Integração Externa, que será utilizada na integração de títulos, e definir a forma de geração de estatísticas dos clientes batch ou on-line.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Histórico	Quando acionado, é possível consultar o histórico das alterações nos Parâmetros Gerais ACR, mantendo assim uma rastreabilidade total dessas alterações. Ver mais informações na descrição da tela Histórico Parâmetros Gerais ACR .

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Estabelecimento	Selecionar, entre as opções disponíveis, a opção que define a permissão para movimentação em estabelecimentos. As opções são: Default: permite ao usuário efetuar implementações em todos os estabelecimentos para os quais está habilitado, sugerindo sempre em todas as janelas o estabelecimento, mas permitindo alterá-lo. Assumido direto: permite ao usuário efetuar implementações somente no estabelecimento que está definido como padrão, no procedimento configuração usuário universal.
Matriz Trad Integr	Inserir a Matriz de Tradução Organizacional, onde estão relacionadas as demais matrizes de tradução a serem utilizadas. Essa matriz é utilizada na integração de Títulos via API de implantação de Títulos do ACR, caso o código da Matriz de Tradução Organizacional não tenha sido informado na sua chamada.
Atualiza Estatística	Determinar, entre as opções disponíveis, a atualização da estatística de clientes. As opções são: On-line: ao assinalar esse campo, determina que em cada movimento criado, altere o saldo de vendas em aberto do cliente. Os movimentos podem ser: Implantação, Implantação a Débito, Renegociação, Liquidação, Liquidação Renegociação, Liquidação Encontro de Contas, Acerto Valor a Crédito, Acerto Valor a Débito, Devolução.  Importante: Quando determinado nos Parâmetros de Integração do Datasul-EMS 5 que seja parametrizada a Análise de Crédito, esse parâmetro é assinalado, obrigatoriamente, como on-line . Batch: ao assinalar esse campo, determina (atualizar estatísticas) de forma batch (de forma futura) dos movimentos de estorno e cancelamento, assim como os dados referentes ao maior acúmulo do cliente.

27/09/2025, 07:26

Manutenção_Parametro_Geral_ACR - _ACR001TA - Linha Datasul - TDN

Usa Segurança Estab Consultas/Relatórios	Quando assinalado, determina que a segurança por estabelecimento será aplicada nas consultas e relatórios do módulo. ⚠ Nota: Quando esse campo está assinalado, as consultas e os relatórios nos quais as informações podem ser segregadas por estabelecimentos obedecerão às restrições de segurança por grupos de usuários.
--	---

Histórico Parâmetros Gerais ACR

Objetivo da tela:	Permitir consultar o histórico das alterações nos Parâmetros Gerais ACR, mantendo assim uma rastreabilidade total dessas alterações.
-------------------	--

Macro desconhecida: 'rate'

documento_de_referencia

manufatura

contas_a_receber

acr

versao_12

acr001ta

manutencao_parametro_geral_acr

ems5_viewparamgeralacr

viewparamgeralacr

upd_param_geral_acr



Política de
privacidade

Termos
de uso