

Manutenção_Paramêtr

Destinação_Cobrança_-_ACR025AA

 Tempo aproximado para leitura: 7 minutos

Manutenção_Paramêtr

Destinação_Cobrança - ACR025AA

Visão Geral do Programa

Parâmetros de Destinação de Cobrança são critérios que determinam a alteração automática de portadores em diversos títulos.

Nesses parâmetros são definidos para quais portadores devem ser distribuídos os títulos a serem destinados.

A implementação de Parâmetros Destinação é necessária para a utilização da Destinação de Cobrança. Não é possível destinar títulos sem que se tenha implementado pelo menos um parâmetro.

Manutenção Destinações Cobrança

Objetivo da tela:	Permitir a implementação de regras padrões para as principais opções de destinação de títulos.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui	Quando acionado, é possível implementar Novo Parâmetro de Destinação, inserindo dados de identificação e critérios. Ver detalhes na descrição da tela Inclui Destinação Cobrança .
Modifica	Quando acionado, é possível efetuar alterações em parâmetros já implementados.
Elimina	Quando acionado, é possível eliminar um parâmetro já implementado.
Movimentos	Quando acionado, é possível inserir portadores e definir ordem de sequência destes na destinação, e fetuar manutenções em itens já implementados em determinado parâmetro. Ver detalhes na descrição da tela Itens Destinação Cobrança .
Detalhe	Quando acionado, é possível visualizar informações detalhadas do parâmetro apresentado nesta tela base.
Pesquisa	Quando acionado, é possível visualizar os parâmetros já implementados.
Imprime	Quando acionado, é possível visualizar as opções de relatórios relacionados a esta função.
Entra	Quando acionado, é possível atualizar informações na tela base, conforme nome do parâmetro inserido.

Inclui Destinação Cobrança

Objetivo da tela:	Permitir implementar Novo Parâmetro de Destinação, inserindo dados de identificação e critérios.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Destinação Cobrança	Inserir o nome ou código para identificar o parâmetro de destinação que está sendo implementado.
Descrição	Inserir a descrição que represente o parâmetro que está sendo implementado.
Finalidade	Inserir o código que represente a finalidade econômica a ser utilizada no parâmetro de destinação que está sendo implementado.

	 Nota: Os valores inseridos nos itens de destinação são representados na finalidade econômica aqui inserida.
Validade - a	Inserir data inicial e final de validade para o parâmetro que está sendo implementado. O parâmetro só pode ser utilizado em datas que estejam na faixa inserida.
Prazo Auto Emissão	A informação deste campo determina a consideração ou não do prazo de auto emissão, quando da utilização deste parâmetro em uma destinação de títulos.
Dias Auto Emissão	Inserir número que represente a quantidade de dias a ser considerado para determinar o Prazo de Auto Emissão, para o parâmetro de destinação que está sendo implementado. Veja detalhes no conceito Dias Auto Emissão na Destinação de Títulos .
Port Auto Emissão	Inserir código que represente o Portador Auto Emissão a ser considerado no Parâmetro de Destinação que está sendo implementado. Veja detalhes no conceito Portador Auto Emissão / Carteira Auto Emissão na Destinação de Títulos .
Cart Auto Emissão	Inserir código que represente a Carteira Auto Emissão para o Parâmetro que está sendo implementado. Veja detalhes no conceito Portador Auto Emissão / Carteira Auto Emissão na Destinação de Títulos .
Contr Perc	Quando assinalado, determina que o parâmetro de destinação é por percentual, sendo necessário informar o percentual do valor a ser destinado para cada portador. Quando não assinalado, determina que o controle de destinação é por valor, sendo necessário informar o valor a ser destinado para cada portador.  Nota: Este campo só pode ser modificado enquanto não houver itens de destinação implementados.
Envio Via EDI	Quando assinalado, determina o envio automático, via EDI, dos títulos destinados com o parâmetro. Este campo é somente habilitado a partir da versão 5.02
Auto Emissão	Quando assinalado, determina que quando utilizado o parâmetro, os títulos não destinados a bancos por algum motivo são destinados automaticamente ao Portador Auto Emissão.
Destina Todos	Quando assinalado, determina que todos os títulos que não seriam destinados apenas porque se excedeu a meta de destinação, devem ser destinados para o primeiro portador que atender as condições, independente da meta de valor.
Consid Sdo Carteira	Quando assinalada esta opção, determina que a destinação por valor deve levar em consideração o saldo já existente para cada portador.  Importante: Quando determinado que o controle de destinação é por percentual, este campo é sempre considerado e desabilitado. Veja detalhes no conceito Consideração do Saldo em Carteira na Destinação de Títulos.
Integr Distribuição	Quando assinalado, indica que a destinação de cobrança será utilizada na integração com a Distribuição.
Estabelecimento	Inserir o estabelecimento válido conforme empresa da destinação de cobrança.  Nota: Um estabelecimento somente pode estar vinculado a uma regra de destinação com a mesma finalidade econômica num mesmo período de validade
Abrang Nível Cobr	Selecionar a abrangência de verificação do nível de cobrança.
Aceita Cobrança Pix	 Quando assinalado, determina que esta Regra de Destinação é exclusiva para a Cobrança Pix.  Importante

Itens Destinação de Cobrança

Objetivo da tela:	Permitir inserir portadores e definir ordem de sequência destes na destinação, e permitir efetuar manutenções em itens já implementados em determinado parâmetro.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui	Quando acionado, é possível implementar itens para o parâmetro de destinação. Ver detalhes na descrição da tela Inclui Item Destinação de Cobrança .
Modifica	Quando acionado, é possível efetuar alterações no item selecionado.
Elimina	Quando acionado, é possível eliminar o item selecionado.
Detalhe	Quando acionado, é possível visualizar detalhes do item selecionado.
Faixa	Quando acionado, é possível visualizar uma faixa de itens específicos, informando esta faixa de números de ordem no parâmetro de destinação.
Sobre na Ordem	Quando acionado, o item selecionado sobe uma posição na ordem de destinação deste parâmetro.
Desce na Ordem	Quando acionado, o item selecionado desce uma posição na ordem de destinação deste parâmetro.

 **Importante:**
As setas de alteração de ordem permitem alterar a ordem de sequência de um item selecionado.

Exemplo:

Temos a seguinte sequência implementada:

Ordem	Portador	Nome
1	1001	Banco do Sul
2	BB001	Banco do Brasil
3	Besc1	Banco do Estado de Santa Catarina
4	Itau1	Banco Itaú

Selecionando o Portador BB001 – Banco do Brasil que possui número de ordem 2, e acionando duas vezes a seta inferior de alteração de ordem, este portador é transferido para a quarta ordem de destinação, ficando a sequência desta forma:

Ordem	Portador	Nome
1	1001	Banco do Sul
2	Besc1	Banco do Estado de Santa Catarina
3	Itau1	Banco Itaú
4	BB001	Banco do Brasil

Inclui Item Destinação de Cobrança

Objetivo da tela:	Permitir determinar informações a serem consideradas no item que está sendo incluído no parâmetro.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Portador	Inserir código ou nome que represente um portador a ser inserido no parâmetro de destinação.
Carteira	Inserir código que represente uma carteira para o portador inserido para o parâmetro.
Perc Nível Cobr	Inserir percentual do valor a ser destinado para o portador inserido. Este campo só é habilitado quando o campo Contr Perc da tela base estiver assinalado. Exemplo: Foi inserido 60% para o portador 1001. Quando executada a destinação de título utilizando este parâmetro, sessenta por cento do valor pode ser destinado para este portador. Importante: Podem ser inseridos vários portadores, sendo que o total dos percentuais não pode ultrapassar os 100%.
VI Nível Cobrança	Inserir o valor máximo a ser destinado para o portador inserido no parâmetro. Este campo só é habilitado quando o campo Contr Perc da tela base não estiver assinalado. Nota: O valor aqui inserido é representado na finalidade econômica informada no campo Finalidade, na tela apresentada pelo acionamento do botão Inclui da tela base.
Erro Destinação	Inserir para o portador um percentual de margem de erro no valor ou percentual indicado. Veja detalhes no conceito % de Erro na Destinação de Títulos .

Conteúdos Relacionados:

- Manutenção Portador (UFN008AA)
- Manutenção Carteira Bancária Cta Ctbl (UFN012AA)
- Manutenção Finalidade Econômica (UTB077AA)
- % de Erro na Destinação de Títulos
- Consideração do Saldo em Carteira na Destinação de Títulos
- Dias Auto Emissão na Destinação de Títulos
- Portador Auto Emissão / Carteira Auto Emissão na Destinação de Títulos
- Regras Consideradas na Destinação de Títulos
- Relacionamento CEP x Agência
- Verificação da Carteira Preferencial na Destinação de Títulos
- Verificação de Dias Mínimos e Máximos na Destinação de Títulos
- Verificação de Portador Preferencial na Destinação de Títulos
- Verificação de Valores Mínimos e Valores Máximos na Destinação de Títulos
- Verificação do CEP x Agência na Destinação de Títulos
- Verificação do Estabelecimento na Destinação de Títulos

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [contas_a_receber](#)
[acr](#) [versao_12](#) [acr025aa](#)
[manutencao_parametros_destinacao_cobranca](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)