

Matriz de Tradução Portador - DCF013AA

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

Matriz de Tradução Portador - DCF013AA

Visão Geral do Programa

A implementação de matriz de tradução de Portadores é necessária para a integração de movimentações e transações que possuem esta informação, como por exemplo, os títulos importados dos produtos Magnus I, ou Datasul EMS 2, sendo que esta matriz de tradução será requisitada como obrigatória para a integração entre estes produtos e o Datasul EMS 5.

Manutenção Matriz de Tradução de Portador

Objetivo da tela:	Permitir implementar Matriz de Tradução para integração de códigos de Portadores de outros produtos para o EMS 5.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui	Quando acionado, permite implementar a Matriz de Tradução de Portador. Vá para tela Manutenção Matriz de Tradução de Portador – Inclui .
Movimentos	Quando acionado, torna disponível a tela de manutenção de Traduções de Portadores. Vá para tela Manutenção Matriz de Tradução de Portador – Movimentos .

Manutenção Matriz de Tradução de Portador – Inclui

Objetivo da tela:	Permitir inserir os dados de identificação da matriz.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Matriz Trad Portador	Inserir o nome ou código para a Matriz que está sendo implantada. Este código servirá como referência, quando sugerida ou requisitada a matriz de tradução de Portador.
Descrição	Inserir uma descrição para identificar a matriz.

Manutenção Matriz de Tradução de Portador – Movimentos

Objetivo da tela:	Permitir incluir, modificar ou eliminar sequências já implantadas.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
-------	------------

Inclui Movimentos	Quando acionado, permite inserir os códigos dos Portadores e Modalidades ou Carteiras de origem e de destino. Vá para tela Manutenção Matriz de Tradução de Portador – Inclui Traduções Portador Externo .
-------------------	---

Manutenção Matriz de Tradução de Portador – Inclui Traduções Portador Externo

Objetivo da tela:	Permitir inserir os códigos dos Portadores e Modalidades ou Carteiras de origem e de destino.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Portador Externo	Inserir o código ou nome do Portador externo. Este é o código que será traduzido.
Modalidade Externa	Inserir o nome ou código da Modalidade externa. Esta modalidade é também traduzida.
Portador	Inserir o código ou nome do Portador que irá receber a tradução do portador externo.
Carteira	Inserir o código ou nome da carteira que irá receber a tradução da Modalidade.

Conteúdos Relacionados:

[Matriz de Tradução de Portadores](#)

 Macro desconhecida:'rate'

documento_de_referencia

manufatura

conversao_de_dados_financeiros

dcf

versao_12

matriz_de_traducao_portador

dcf013aa



Política de
privacidade

Termos
de uso