

Movimentação de Adiantamentos e Empréstimos – APB068AA

 Tempo aproximado para leitura: 5 minutos

Movimentação de Adiantamentos e Empréstimos – APB068AA

Visão Geral do Programa

A rotina de Adiantamentos e Empréstimos a Produtor foi criada para atender à modalidade de financiamento, que os laticínios fazem para seus fornecedores, para viabilizar a sua operação.

Nesta rotina, serão lançados os adiantamentos e empréstimos aos produtores. A tela base servirá, também, para consulta dos adiantamentos e empréstimos.

Movimentação de Adiantamentos e Empréstimos

Objetivo da tela:	Por meio desta tela é possível lançar os adiantamentos e empréstimos aos produtores.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui	Quando acionado, apresenta a tela Inclui Adiantamento/Empréstimo a Produtor .
Modifica	Quando acionado, apresenta a tela para alteração do adiantamento ou empréstimo selecionado no grid.
Elimina	Quando acionado, elimina o adiantamento ou empréstimo selecionado no grid, caso a eliminação seja permitida.
Detalhe	Quando acionado, apresenta a tela Detalhe Adiantamento/Empréstimo a Produtor . Por meio desta tela é possível apresentar os dados do empréstimo ou adiantamento selecionado no grid.
Seleção	Quando acionado, apresenta a tela Seleção de Faixas Adiantamento/Empréstimo . Por meio desta tela é possível informar as faixas de seleção para filtrar os adiantamentos e empréstimos que são mostrados no grid.
Renegociar	Quando acionado, apresenta a tela Renegociação do Empréstimo . Por meio desta tela é possível efetuar a renegociação do empréstimo.

Inclui Adiantamento/Empréstimo a Produtor

Objetivo da tela:	Por meio desta tela é possível fazer a inclusão do adiantamento ou empréstimo ao produtor.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Parcelas	Por meio do botão Parcelas é apresentada a tela Parcelas do Empréstimo. Nesta tela, o sistema efetua o cálculo das parcelas com base nos parâmetros informados e mostra em tela as parcelas em um grid. ⚠ Nota: As parcelas poderão ser alteradas manualmente, inclusive eliminadas ou incluídas novas parcelas, caso nos parâmetros esteja habilitado o flag “Altera Parc Manual” e o usuário marque nesta tela de movimentação o flag “Informa Parcela Manualmente”. Uma vez que as parcelas sejam manipuladas manualmente, o sistema assume integralmente o que o usuário informou.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Empresa	Apresentar a empresa logada.
Tipo de Adiant Emprést	Indica se trata-se de um adiantamento ou empréstimo.
Fornecedor	Produtor para o qual será lançado o adiantamento ou empréstimo.
Propriedade Rural	Propriedade rural a qual se refere o adiantamento ou empréstimo. Como o Fechamento Financeiro e a emissão do Demonstrativo de Pagamento são feitos por Propriedade, será obrigatório informar no lançamento do adiantamento ou empréstimo a qual Propriedade se refere.
Estabelecimento	Estabelecimento ao qual se refere o adiantamento ou empréstimo.
Data Emissão	Data de emissão que será utilizada para geração das antecipações.
Data Vencimento	Data de vencimento que será utilizada para geração das antecipações.
Título	Código do título que será utilizado para geração da antecipação referente ao adiantamento ou ao principal do empréstimo.
Título Juros	Código do título que será utilizado para geração da antecipação de juros, quando se tratar de empréstimo.
Referência	Referência que será utilizada para geração da antecipação referente ao adiantamento ou ao principal do empréstimo.
Referência Juros	Referência que será utilizada para geração da antecipação de juros, quando se tratar de empréstimo.
Moeda	Moeda do adiantamento ou empréstimo. ⚠ Nota: Será buscada dos parâmetros e irá verificar nos parâmetros, também, se deve ser permitida alteração em tela ou não.
Portador	Portador para geração da antecipação do adiantamento ou empréstimo. ⚠ Nota:

	Será buscado dos parâmetros e irá verificar nos parâmetros, também, se deve ser permitida alteração em tela ou não.
Valor	Valor do adiantamento ou empréstimo.
Taxa de Juros	Quando se tratar de empréstimo deve ser informada a taxa de juros que será considerada. O sistema permite que sejam efetuados empréstimos sem juros, neste caso deve ser informada a taxa como zero.
Parcela Desconto	Deve ser informado em quantas parcelas será feito o desconto do adiantamento ou empréstimo.
Data Primeiro Desc	Deve ser informada a data do primeiro desconto ao produtor, será a data da primeira parcela.
Periodicidade	Informar a periodicidade das parcelas, com base nesta informação e na data do primeiro desconto serão calculadas as datas das demais parcelas.

Detalhe Adiantamento/Empréstimo a Produtor

Objetivo da tela:	Por meio desta tela são apresentados os dados do empréstimo.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Título APB	Apresenta as antecipações relacionadas ao adiantamento e empréstimo que foram geradas no Contas a Pagar.
Eventos	Apresenta os movimentos de evento de DB que foram gerados para efetuar os descontos ao produtor.
Parcelas	Detalha as parcelas do adiantamento ou empréstimo, mostrando quais já estão quitadas ou não.  Nota: Uma parcela é considerada quitada, após o movimento de DB gerado para efetuar o desconto daquela parcela ser considerado num processo de Fechamento Financeiro.

Renegociação do Empréstimo

Objetivo da tela:	Por meio desta tela é possível efetuar a renegociação do empréstimo.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
-------	------------

Saldo Devedor	Este campo fica desabilitado e traz o saldo devedor do empréstimo até a data que está sendo feita a renegociação.
Valor Liquidação	Informar um valor de liquidação, que pode ser parcial ou total, caso no momento de renegociar o produtor queira quitar uma parte do empréstimo ou todo.
Portador Liquidação	Informar o portador da liquidação, caso seja informado algum valor no campo de valor liquidação.  Nota: Este portador será utilizado para gerar um acerto de valor a menor na antecipação do empréstimo, com reembolso.
VI Saldo Atualizado	Este campo fica desabilitado e representa o valor do saldo devedor, menos o que tiver sido informado como valor de liquidação.
Parcela Desconto	Número de parcelas da nova negociação do empréstimo.
Taxa de Juros	Taxa de juros que será considerada para calcular as parcelas.
Periodicidade	Periodicidade das parcelas.
Data Primeiro Desc	Data do primeiro desconto, ou seja, da primeira parcela. Com base nesta data e na periodicidade serão calculadas as datas das demais parcelas.
Gerar / Regerar Parcelas	Quando acionado, o sistema irá calcular as parcelas com base nos dados informados.
Informa Parcela Manualmente?	Quando assinalado, será habilitada a inclusão, alteração e eliminação das parcelas calculadas pelo sistema.

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#)

[movimentacao_adiantamentos_emprestimos](#) [apb068aa](#) [apb](#)

[versao_12](#) [datasul](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso