

Parâmetros Integração Fluxo - CFL002AA

 Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

Parâmetros Integração Fluxo - CFL002AA

Visão Geral do Programa

Para que seja possível a integração de outros módulos com o Módulo Fluxo de Caixa, é necessário que os seguintes procedimentos estejam implementados:

1 - Parâmetros de Utilização do Produto

O módulo Fluxo de Caixa deve estar especificado para cada empresa que atualizar o Fluxo de Caixa. Se este parâmetro não estiver implementado, será considerado que o módulo não está implantado e não será advertido ao usuário sobre a não integração.

2 - Parâmetros de Integração do Fluxo de Caixa

Para que o movimento do módulo Caixa e Bancos seja atualizado no módulo Fluxo de Caixa de forma instantânea, é necessário que seja assinalado o parâmetro de Integração online para o módulo Caixa e Bancos nesta função.

Caso contrário, é necessário executar a geração de movimentos batch.

3 - Parâmetros do Estabelecimento no Módulo Caixa e Bancos

Estes parâmetros devem estar implementados para cada estabelecimento. Caso contrário, será apresentada uma mensagem alertando que estes parâmetros não existem para determinado estabelecimento.

4 - Contas Correntes

Na conta corrente que possui o movimento implementado, a opção Atualiza Fluxo deverá estar selecionada (Ver detalhes Manual de Referência do Módulo Tabelas Universais e Financeiras – [Manutenção Conta Corrente - UTB099AA](#)).

 **Nota:**
Os movimentos de mútuo e transferência envolvem mais de uma conta corrente, sendo que nestas outras contas esta opção também deve estar selecionada. Caso seja de interesse do usuário, efetuar a integração de toda a transação de mútuo com o módulo Fluxo de Caixa.

5 - Tipo de Transação de Caixa

No programa Tipo de Transação de Caixa, a opção Atualiza Fluxo de Caixa também deverá estar selecionada (ver detalhes Manual de Referência do Módulo de Caixa e Bancos – [Manutenção Tipo Transação Caixa - CMG003AA](#)).

Parâmetros Integração Fluxo

Objetivo da tela:	Efetuar a inclusão dos parâmetros de integração do módulo Fluxo de Caixa.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui	Quando acionado, permite inserir parâmetros que possibilitem a Integração do módulo Fluxo de Caixa com os outros módulos (ver detalhes botão Inclui).
Modifica	Quando acionado, permite efetuar as modificações necessárias nas informações sobre determinado parâmetro de Integração do Fluxo de Caixa.
Elimina	Quando acionado, permite efetuar a eliminação de um determinado parâmetro de Integração do Fluxo de Caixa (ver detalhe botão Elimina).
Detalhe	Quando acionado, permite consultar detalhadamente as informações referentes ao Parâmetro de Integração do Fluxo de Caixa.
Pesquisa	Quando acionado, permite efetuar a pesquisa de todos os Parâmetros de Integração do Fluxo de Caixa implementados.

Imprime	Quando acionado, permite imprimir os relatórios inerentes a esta função.
---------	--

Botão Inclui

Objetivo da tela:	Permitir a inclusão do parâmetro de integração do módulo Fluxo de Caixa.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Cópia	Quando acionado, permite efetuar a cópia das informações implementadas para um Parâmetro de Integração. Com o objetivo de transferir estas informações para outro Parâmetro de Integração.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Módulo	Inserir o código que represente o módulo do EMS ao qual o movimento em questão está associado.
Parâmetro - On-line	Quando assinalado, determina que a integração entre os módulos deve ser on-line. ⚠ Nota: As informações implementadas nos módulos Contas a Receber, Contas a Pagar e Caixa e Bancos somente serão geradas no módulo Fluxo de Caixa, no momento da movimentação se existir o parâmetro de integração igual a Integração Online.
Parâmetro - Batch	Quando assinalado, determina que a integração entre os módulos deve ser Batch. ⚠ Nota: As informações implementadas nos módulos Contas a Receber, Contas a Pagar e Caixa e Bancos somente são geradas no módulo Fluxo de Caixa, se existir o parâmetro de integração igual a Integração Online.

Botão Elimina

Um Parâmetro de Integração somente pode ser eliminado caso este não esteja sendo utilizado em outro procedimento do EMS. Caso o código a ser eliminado estiver sendo utilizado em outro procedimento no momento de sua eliminação, o sistema apresentará a mensagem, "Possui Relacionamentos", onde deve ser efetuado o seguinte:

1. Identificar os procedimentos relacionados com o Parâmetro de Integração.
2. Em cada um destes procedimentos, selecionar e eliminar as ocorrências onde o código em questão está sendo utilizado.

Pode acontecer que no momento em que o processo 2 estiver sendo utilizado, a ocorrência que deseja eliminar também possua relacionamentos e assim por diante. Isto ocorrido, deve-se executar todos os passos identificados anteriormente, sempre atentando para a possibilidade ou não de eliminar as ocorrências relacionadas. No caso de não poder eliminar as ocorrências relacionadas ao Parâmetro de Integração, este também não pode ser eliminado.

 Macro desconhecida: 'rate'



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)