

Parâmetros_de_Controlo_do_Caixa

Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

Parâmetros de Controle do Caixa

Visão Geral do Programa

De acordo com os parâmetros definidos, o controle de caixa oferece várias possibilidades para a quitação da dívida do cliente com a empresa, permitindo ainda que sejam classificadas as antecipações geradas no Contas a Receber, com espécies de documentos diferentes, de acordo com a forma de pagamento realizada.

Parâmetros de Controle de Caixa

Objetivo da tela:	Permitir ao usuário adicionar, alterar, remover e consultar os parâmetros de controle do caixa e seus respectivos rateios, utilizados para a geração de títulos e movimentos.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Detalhar	Quando acionado, é possível visualizar os detalhes do parâmetro de controle do caixa selecionado.
Adicionar	Quando acionado, é possível adicionar parâmetros de controle do caixa. Ver mais informações na descrição da tela Adicionar Parâmetros de Controle do Caixa .
Alterar	Quando acionado, é possível alterar o parâmetro de controle do caixa selecionado.
Remover	Quando acionado, é possível remover o parâmetro de controle do caixa selecionado.
Movimentos	Quando acionado, é possível acessar o cadastro de rateios dos parâmetros de controle do caixa.

Adicionar Parâmetros de Controle do Caixa

Objetivo da tela:	Permitir adicionar parâmetros de controle do caixa.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Empresa	Código identificador da empresa do parâmetro de controle do caixa.
Início Validade	Data de início da validade do parâmetro de controle do caixa.
Fim Validade	Data de fim da validade do parâmetro de controle do caixa.
Série Antecipação	Série relacionada à espécie de antecipação.
Esp Antecip Dinheiro	Espécie utilizada pelo controle de caixa para a geração dos títulos de antecipação em dinheiro. Essa espécie deve ser do tipo Antecipação.
Esp Antecip Cheque	Espécie utilizada pelo controle de caixa para a geração dos títulos de antecipação em cheque. Essa espécie deve ser do tipo Antecipação.
Esp Antecip C. Crédito	Espécie utilizada pelo controle de caixa para a geração dos títulos de antecipação em cartão de crédito. Essa espécie deve ser do tipo Antecipação.
Esp Antecip C. Débito	Espécie utilizada pelo controle de caixa para a geração dos títulos de antecipação em cartão de débito. Essa espécie deve ser do tipo Antecipação.

Esp Bonif	Espécie para geração dos títulos de bonificação pelo controle de caixa. Essa espécie deve ser do tipo Normal.
Série Bonif	Série relacionada à espécie de bonificação.
Tipo Trans Cx Transf	Tipo de transação de caixa utilizada para transferência de movimentos entre caixas. Deve ser do tipo Transf.
Valida Regras Caixa	Quando assinalada, determina a validação das regras para pagamento e recebimento nos caixas.
Tipo Trans Cx Entrada	Tipo de transação caixa do movimento de entrada no parâmetro do controle de caixa.
Tipo Trans Cx Saída	Tipo de transação caixa do movimento de saída no parâmetro do controle de caixa.
Assumir direto valor Tipo Trans Cx Ent/Sai no Caixa e Bancos	Quando assinalado, determina que o valor do tipo de transação caixa na tela de inclusão do Caixa e Bancos, será assumido pelo valor informado nos parâmetros do Controle de Caixa. Caso este parâmetro seja assinalado, o preenchimento dos campos Tipo Transação Caixa do Movimento de Entrada e Saída deverão ser obrigatórios. Se não for assinalado, estes campos poderão ou não ser informados.

Movimentos dos Parâmetros de Controle do Caixa

Objetivo da tela:	Permitir ao usuário adicionar, alterar, remover e consultar os rateios contábeis dos parâmetros de controle do caixa, utilizados para a geração de títulos e movimentos.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Detalhar	Quando acionado, é possível visualizar os detalhes do rateio contábil do parâmetro de controle do caixa selecionado.
Adicionar	Quando acionado, é possível adicionar o rateio contábil do parâmetro de controle do caixa. Ver mais informações na descrição da tela Adicionar Rateio Contábil do Parâmetro de Controle do Caixa .
Alterar	Quando acionado, é possível alterar o rateio contábil do parâmetro de controle do caixa selecionado.
Remover	Quando acionado, é possível remover o rateio contábil do parâmetro de controle do caixa selecionado.

Adicionar Rateio Contábil do Parâmetro de Controle do Caixa

Objetivo da tela:	Permitir adicionar rateio contábil do parâmetro de controle do caixa.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Tipo Rateio Contábil	Identificador do tipo de rateio contábil que poderá ser (Antecipação, Bonificação, Acerto de Valor ou Pagamento Extra Fornecedor).
Sequência Rateio	Número sequencial do rateio contábil.
Tipo Fluxo Financ	Tipo de Fluxo Financeiro do rateio contábil.
Plano Contas	Plano de Contas do rateio contábil. Não estará disponível se o tipo de rateio contábil for do tipo "Antecipação"
Conta Contábil	Conta Contábil do rateio contábil. Não estará disponível se o tipo de rateio contábil for do tipo "Antecipação"
Plano Centro Custo	Plano de Centros Custo do rateio contábil. Não estará disponível se o tipo de rateio contábil for do tipo "Antecipação"
Centro Custo	Centro Custo do rateio contábil. Não estará disponível se o tipo de rateio contábil for do tipo "Antecipação"

Percentual Rateio	Percentual do rateio contábil. Não poderá ultrapassar 100% para um mesmo tipo rateio contábil de um mesmo Parâmetro de controle de Caixa.
-------------------	---

 **Nota:**
Os campos destacados com um asterisco são de preenchimento obrigatório.

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [contas_a_receber](#)
[acr](#) [versao_12](#) [parametros_de_controle_do_caixa](#)
[acr071ab](#) [acr071ca](#) [acr071ea](#) [acr071ia](#) [acr071ka](#)
[bas_param_control_cx](#) [acr_crudparamcontrolcx](#)
[crudparamcontrolcx](#) [acr_crudratctblcontrolcx](#)
[crudratctblcontrolcx](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)