

Portador Banco

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

Caminho Básico

Caminho Básico:

01. Visualizar as informações apresentadas em tela.

Caminho(s) Alternativo(s):

Alterar filtro

01. Selecionar o critério de seleção.

02. Inserir o valor a ser buscado, de acordo com o critério selecionado.

03. Acionar **Aplicar**.

Detalhar portador banco

01. Selecionar o portador banco ser detalhado.

02. Acionar o botão **Detalhar**.

**Nota:**

A tela de detalhe pode ser exibida em tela inteira ou com divisão, por intermédio dos botões Maximizar e Minimizar. Quando minimizada a tela, no lado esquerdo, são apresentados os portadores banco. Para visualizar o detalhe de outro portador banco, selecione-o para que este seja apresentado no lado direito da tela.

Neste procedimento é possível detalhar, duplicar, alterar ou remover o portador banco selecionado.

03. Visualizar os detalhes do portador banco.

Adicionar portador banco

01. Acionar o botão **Adicionar**.

02. Inserir as informações solicitadas.

**Nota:**

Os campos destacados com um asterisco são de preenchimento obrigatório.

Módulo

Código do módulo ao qual o portador banco está associado.

Estabelecimento

Código do estabelecimento associado ao portador banco.

Portador

Código do portador que está relacionado o portador banco.

Carteira

Código da carteira bancária á qual está associado o portador banco.

Finalidade

Código da finalidade econômica à qual está associado o portador banco.

Valor Min Envio

Valor total mínimo dos títulos para envio ao portador.

Valor Max Envio

Valor total máximo dos títulos para envio ao portador.

Dias Min Envio

Quantidade mínima de dias que deve haver entre o vencimento do título e o dia de seu envio para cobrança.

Dias Max Envio

Quantidade máxima de dias que deve haver entre o vencimento do título e o dia de seu envio para cobrança.

Dias Float

Quantidade de dias entre o pagamento do título e o repasse do valor pelo portador. A informação armazenada neste campo é utilizada para sugerir a data do fluxo.

Dias Confirmação

Quantidade de dias para confirmação da cobrança por parte do portador. O conteúdo desse campo é armazenado apenas a título de informação.

Nr. Última GPS

Número da última GPS emitida para o Banco.

Importante: A partir dessa informação sempre que emitida outra GPS para esse Banco, esse valor é atualizado automaticamente.

Respons Emis Boleto

Selecionar, entre as opções disponíveis, o responsável pela emissão do boleto: banco ou empresa.

Confirmação Sacado

Quando assinalado, determina que a confirmação do sacado deve ser exigida. A informação armazenada nesse campo é enviada com o título na cobrança escritural (aceite).

Gera Pedido Baixa

Opção que determina se a instrução bancária a ser enviada é de "Pedido de Baixa" ou Alteração de Vencimento do documento.

**Importante:**

O parâmetro somente será habilitado quando a emissão do boleto for de responsabilidade da empresa, caso contrário será apresentado desabilitado e assumirá automaticamente a instrução de "Alteração de Vencimento".

As informações cadastradas nos campos Valor Min Envio, Valor Max Envio, Dias Min Envio e Dias Max Envio são parâmetro para Destinação de Títulos.

03. Acionar **Salvar** ou **Salvar e Novo** para efetuar um novo registro.

Alterar portador banco

01. Selecionar o portador banco a ser alterado.

02. Acionar **Alterar**.

03. Na tela, são apresentadas as opções disponíveis para alteração. Efetuar as alterações necessárias para o portador banco selecionado.

04. Acionar **Salvar**.

**Nota:**

Será apresentada a mensagem "Registro atualizado com sucesso!"

Remover portador banco

01. Selecionar o portador banco a ser removido.

02. Acionar **Remover**.

03. Acionar **Confirmar**.

Consultas portador banco

01. Acionar o botão **Ações Relacionadas**.

02. Acionar **Consultas Portador Banco**.

**Nota:**

Possibilita a consulta de informações relacionadas aos portadores banco implementados no sistema.

Relatórios portador banco

01. Acionar o botão **Ações Relacionadas**.

02. Acionar **Relatórios Portador Banco**.

**Nota:**

Possibilita a listagem do relatório de informações relacionadas aos portadores banco implementados no sistema.

Falando de portador banco...

Permite a implementação de informações relacionadas ao portador banco.

Nesta função são implementados os parâmetros a serem utilizados pelo módulo Contas a Receber para a geração de Destinação de Cobrança e Controle de Float de Cobrança.

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#)

[controladoria_financas](#) [versao_12](#) [portador_banco](#)

[crudportadbco](#) [datasul](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)