

Simulação_de_Destinação_Automática_de_Títulos_-_ACR739AB

 Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

Simulação de Destinação Automática de Títulos - ACR739AB

Visão Geral do Programa

Este programa possibilita efetuar a simulação de uma destinação automática de títulos, utilizando determinado parâmetro. Desta forma, é possível verificar antecipadamente como serão destinados os títulos, quando da efetivação da destinação.

Nesta simulação não é possível selecionar quais títulos devem ser considerados na destinação. Assim, são considerados nesta simulação de destinação todos os títulos da seleção.

 **Nota:**
Tanto na simulação, quanto na efetiva destinação de títulos, somente são considerados os títulos do tipo Normal, Aviso de Débito e Cheques Recebidos.

Na destinação de títulos são desconsiderados os títulos onde o país de origem do cliente (pessoa física ou jurídica), é diferente do país de origem da empresa do usuário.

Destinação de Títulos Contas a Receber

Objetivo da tela:	Permitir efetuar a simulação de uma destinação automática de títulos, utilizando determinado parâmetro de destinação.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Faixa	Quando acionado é apresentada tela, onde devem ser determinadas as faixas de informações solicitadas. Estas faixas de informações determinam os títulos a serem utilizados na simulação.
Fecha	Quando acionado, efetua a saída deste programa.
Imprime	Quando acionado, efetua a simulação de destinação automática de títulos.
Cancela	Quando acionado, efetua o cancelamento das informações inseridas e efetua automaticamente a saída deste programa.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Destinação Cobrança	Inserir o código que identifica o parâmetro de destinação de cobrança.a ser considerado
Data Destinação	Inserir a data base para esta simulação de destinação. Esta data determina que somente devem ser considerados nesta simulação, os títulos disponíveis para destinação e que possuem data de emissão igual ou inferior a inserida neste campo.
Opções	Para efetuar a simulação de destinação neste campo deve-se obrigatoriamente assinalar a opção "Simulação".
Redestinação	Quando assinalado, determina que nesta simulação, somente devem ser considerados os títulos já destinados e que ainda não foram enviados para cobrança escritural. Desta forma, não são considerados os títulos que ainda não foram destinados.

	 Importante: Para que sejam considerados apenas os títulos disponíveis para destinação e que ainda não foram realmente destinados, este campo não deve ser assinalado.
Manual	Para efetuar a simulação de destinação automática de títulos, este campo não deve ser assinalado.
Carteira p/Port Preferencial	Assinalar uma das opções, determinando qual portador preferencial deve ser considerado na simulação de destinação. Ver detalhes no conceito Verificação da Carteira Preferencial na Destinação de Títulos .
Observação	Neste campo pode ser inserida uma observação a ser relacionada aos títulos destinados.
Classificação	O funcionamento do campo Classificação é de acordo com os vários campos que a compõe. Então, o programa começa ordenando pelo primeiro campo e dentro deste primeiro pelo segundo, até o último. Exemplo: Se a classificação for: Estab/Portador/Carteira/Dt Emissão/Dt Vencimento/Título/Parcela, o programa ordena primeiro pelo Estabelecimento e os registros que tem o mesmo Estabelecimento ordena pelo Portador e assim por diante. Havendo um título de outro Estabelecimento, continua a mesma regra de classificação subsequente.
Destino	Assinalar uma das opções, determinando o destino de impressão do resultado gerado. Ver detalhes no conceito Opções de Destino .
Execução	Assinalar uma das opções, determinando se a forma de execução deste programa deve ser on-line ou batch. Ver detalhes no conceito Formas de Execução .
Imprime Parâmetros	Quando assinalado, os parâmetros utilizados nesta execução são apresentados na última página da listagem ou relatório gerado.
Linhas	Neste campo é exibido o número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número pode ser aqui alterado.
Colunas	Neste campo é exibido o número de colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número não pode ser alterado.

Conteúdos Relacionados:

- [% de Erro na Destinação de Títulos](#)
- [Consideração do Saldo em Carteira na Destinação de Títulos](#)
- [Dias Auto Emissão na Destinação de Títulos](#)
- [Portador Auto Emissão / Carteira Auto Emissão na Destinação de Títulos](#)
- [Regras Consideradas na Destinação de Títulos](#)
- [Relacionamento CEP x Agência](#)
- [Verificação da Carteira Preferencial na Destinação de Títulos](#)
- [Verificação de Dias Mínimos e Máximos na Destinação de Títulos](#)
- [Verificação de Portador Preferencial na Destinação de Títulos](#)
- [Verificação de Valores Mínimos e Valores Máximos na Destinação de Títulos](#)
- [Verificação do CEP x Agência na Destinação de Títulos](#)
- [Verificação do Estabelecimento na Destinação de Títulos](#)
- [Manutenção Parâmetros Destinação Cobrança \(ACR025AA\)](#)

É pré-requisito para a execução deste programa a implementação dos cadastros básicos descritos no processo Cadastros deste manual.

 Macro desconhecida: 'rate'

documento_de_referencia

manufatura

contas_a_receber

acr

versao_12

acr739ab

simulacao_de_destinacao_automatica_de_titulos



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)