

Transferência_Unidade_Negócio_-_ACR732AA

Tempo aproximado para leitura: 7 minutos

Transferência Unidade Negócio - ACR732AA

Visão Geral do Programa

A transferência de unidades de negócio de títulos permite alterar implementações efetuadas erroneamente ou por necessidade. A alteração de unidades de negócio de títulos possui relação de “n” para “n”, onde podem ser transferidos parcialmente ou totalmente títulos de uma unidade para outra, de uma unidade para diversas outras, de diversas unidades para uma unidade, ou ainda de diversas unidades para diversas outras.

Exemplo:

Na implantação de um título foi efetuado o seguinte rateio para Unidades de Negócio:

Título 8896 / 6
Cliente 50.001 – Indústria Modelo S/A
Valor Total 30.000,00, sendo assim rateados:

Rateio de Unidades de Negócio do Título 8896 / 6	
Unidade de Negócio	Valor
ADM – Unidade Administrativa	15.000,00
TER – Unidade de Tinturaria	15.000,00
TOTAL Título	30.000,00

Após a atualização do título, foi verificado que este deveria ter sido rateado igualmente em três unidades de Negócio, as duas existentes e mais a Unidade ESC – Escritório Filial SP. Para arrumar este rateio, foi efetuada a transferência de Unidade de Negócio conforme a seguir:

De	Para	Valor
ADM	ESC	5.000,00
TER	ESC	5.000,00

Após efetuadas as transferências as movimentações foram:

Movimentações Unidades de Negócio

Unidade de Negócio	Valor Inicial	Valor Transferido	Saldo Final
ADM	15.000,00	- 5.000,00	10.000,00
TER	15.000,00	- 5.000,00	10.000,00
ESC	0,00	+ 10.000,00	10.000,00

Desta forma, o título foi rateado igualmente nas três unidades de negócios definidas.

Transferência Títulos Unidade Negócio

Objetivo da tela:	Permitir transferir parcialmente ou totalmente saldo de títulos de unidades de negócio para outra(s).
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Pesquisa	Quando acionado, é possível pesquisar títulos e selecionar aquele que deve ter unidades de negócio transferidas.
Chave Alternativa de Acesso	Quando acionado, é apresentada tela onde devem ser inseridas informações alternativas para apresentação do título a ser utilizado na transferência de unidades de negócio. É uma forma alternativa de localizar o título a ter unidades de negócio transferidas.
Entra	Quando acionado, atualiza os dados da tela, referente ao título escolhido.
Transferência	Quando acionado, é apresentada tela para a transferência de Unidades de Negócio do título escolhido. Ver detalhes na descrição da tela Transferência Títulos Unidade de Negócio - ACR .

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Estabelecimento	Inserir o código do estabelecimento do título que está sendo utilizado na transferência de unidades de negócio. Quando foi utilizada a opção de pesquisar o título ou a chave alternativa de acesso, este campo exibe o código do estabelecimento do título escolhido.
Espécie	Inserir o código da espécie de títulos do documento a ser utilizada na transferência de unidades de negócio. Quando foi utilizada a opção de pesquisar o título ou a chave alternativa de acesso, este campo exibe o código da espécie do título escolhido.
Série	Inserir o código da série do título a ser utilizado na transferência de unidades de negócio. Quando foi utilizada a opção de pesquisar o título ou a chave alternativa de acesso, este campo exibe o código da série do título escolhido.
Título	Inserir o número do título e da parcela do título a ser utilizado na transferência de unidades de negócio. Quando foi utilizada a opção de pesquisar o título ou a chave alternativa de acesso, este campo exibe o número do título escolhido.
Cliente	Exibe o código do cliente do título escolhido.
Moeda	Exibe o código da moeda do título.
VI Original	Exibe o valor original do título. O valor original representa o valor implantado para o título.
Saldo	Exibe o valor do saldo do título inserido para alteração. O valor saldo representa o valor original do título mais as movimentações efetuadas no mesmo.
VI Comprtdo	Exibe o valor já comprometido do título. Este valor representa movimentações pendentes de atualização, que podem ser de liquidação, renegociação e outros.
Portador	Exibe o código do portador do título.
Carteira	Exibe o código da carteira de cobrança do título.
Cond Cobr	Exibe o nome ou código da condição de cobrança do título.
Emissão	Exibe a data de emissão do título.
Vencdo	Exibe a data de vencimento do título.
Prev Liquid	Exibe as datas previstas de liquidação do título.
Desconto – Data	Exibe a data máxima para sugestão do desconto implementado para o título.
Desconto – Perc	Exibe o percentual de desconto implementado para o título inserido para transferência.
Desconto – Valor	Exibe o valor do desconto implementado para o título inserido para transferência.
Dias Multa	Exibe a quantidade de dias de carência após o vencimento, para a cobrança de multa por atraso no pagamento para o título.
Multa Atr	Exibe o percentual a ser cobrado de multa no pagamento em atraso para o título inserido para transferência.
Perc Dia	Exibe o percentual ao dia para cálculo de juros para o título inserido para a transferência.

Juros	Exibe o valor de juros já pagos para o título.
-------	--

Pode-se escolher o título a ter unidades de negócio transferidas de três formas diferentes.

- Utilizando o botão pesquisa e escolhendo o título.
- Utilizando o botão Chave alternativa de Acesso e inserindo os dados do título.
- Na tela base inserir os dados do título.

Importante:
Independente da opção de escolha do título utilizada, o botão **Entra** deve ser acionado para atualizar as informações na tela.

Transferência Títulos Unidade de Negócio - ACR

Objetivo da tela:	Permitir efetuar as transferências de unidades de negócio do título.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Histórico do Movimento	Quando acionado, é possível implementar histórico para a transferência que está sendo executada. Ver detalhes na descrição da tela Informa Histórico do Movimento .

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Referência	Inserir o código de referência para esta movimentação de transferência de Unidades de Negócio. É apresentada sugestão padrão para referência, sendo que esta pode ser aqui alterada.
Data Transação	Inserir a data de transação para a transferência de Unidades de Negócio que está sendo efetuada. Importante: A data de transação informada não pode ser menor que a data de início dos movimentos parametrizada no programa Manutenção de Parâmetros do Estabelecimento ACR (ACR009AA) .
Unid Negócio	Inserir o código da unidade de Negócio Destino. Esta é a Unidade de Negócio que recebe o valor de transferência, inserido da unidade de negócio selecionada no quadro "Origem".
Valor Transferência	Inserir o valor a ser transferido da Unidade de Negócio selecionada para a Unidade de Negócio destino inserida. É apresentada sugestão do valor saldo da Unidade de Negócio selecionada, sendo que este pode ser aqui alterado.

Para transferir Unidades de Negócio de um título, deve-se selecionar no quando Origem a unidade de negócio a ser transferida, inserir o código da unidade de negócio destino da transferência, inserir o valor a ser transferido, e acionar a seta de movimentação indicada para Direita.

No quadro Transferência é apresentado o código da Unidade de Negócio de Origem, o código da Unidade de Negócio Destino e o valor transferido.

Caso desejar desfazer esta transferência ainda não atualizada, basta selecioná-la no quadro "Transferência" e acionar a seta de movimentação indicada para esquerda.

Importante:
É apresentada uma tela de advertência, solicitando a confirmação da transferência de valores entre unidades de negócio. Para confirmar as transferências efetuadas, deve-se acionar o botão **OK**.
O acionamento do botão **Sim** confirma as transferências efetuadas.

Informa Histórico do Movimento

Objetivo da tela:	Permitir inserir histórico para a transferência que está sendo executada.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Histórico Padrão	Inserir o código do histórico padrão a ser utilizado.
Quadro de descrição	Exibe a descrição do histórico padrão inserido. Caso não for inserido nenhum código no campo histórico padrão, deve-se inserir a descrição para o histórico da transferência que está sendo executada.

Conteúdos Relacionados:

[Registrar Título Normal \(ACR702AA\)](#)

 Macro desconhecida: 'rate'

documento_de_referencia

manufatura

contas_a_receber

acr

versao_12

acr732aa

transferencia_unidade_negocio

acr009aa



Política de
privacidade

Termos
de uso