

Manutenção de Alteração de Códigos e Unidades de Medida - CD0205

 Tempo aproximado para leitura: 5 minutos

Manutenção de Alteração de Códigos e Unidades de Medida - CD0205

Visão Geral do Programa

A alteração é processada em todas as entidades que armazenam saldos em quantidades, efetuando também a conversão dos valores, quando necessário.

Desta forma, a conversão ocorre em todo o banco de dados, inclusive atualizando os dados no módulo Bancos Históricos. São convertidos também ordens de compras, reservas, movimentos e saldos. As informações convertidas são referentes a períodos já fechados e a períodos em aberto.

Quando da conversão, o saldo inicial já está totalizado para a quantidade existente.

No relatório, quando selecionada a pasta Alteração, são relacionadas todas as tabelas que tiveram dados de um item alterado. São listadas as seguintes informações:

- **Item:** Código do item (se o código do item tiver sido alterado, apresenta também o novo código).
- **Tabela:** Nome da tabela que deve ter sido alterada.
- **Registros Lidos:** Quantidade de registros que foram alterados.
- **Tempo Inicial:** Hora, minuto e segundo de início da alteração.
- **Tempo Final:** Hora, minuto e segundo do final da alteração.

 Importante:

Obrigatório a geração de backup antes de executar essa função.

Quando utilizada essa função em multi-usuários, durante o expediente normal da empresa, é possível ocorrerem erros.

É aconselhável utilizar a função em mono-usuário, ou em horários alternativos.



Sempre que o código do item for alterado, será gerado histórico para geração de alteração do item no arquivo do SPED Fiscal.

Quando ocorrer a alteração do código ou unidade de medida esta alteração será replicada para o WMS, mantendo a compatibilidade WMS x EMS. Porém a replicação somente ocorre se o Item estiver cadastrado no programa [Integração do Produto \(WM0102\)](#) para o Produto EMS.

Se o item estiver cadastrado na Integração do Produto (WM0102) para o Produto EMS, a eliminação apenas será permitida se o item não possuir uma referência, embalagem ou Estabelecimento/Local relacionado. Se houver algum relacionamento, será apresentada uma mensagem de erro, caso contrário, a eliminação será replicada para o WMS sendo eliminada a extensão do Item no referido módulo.

Neste programa quando existir a integração com [Sistema Hospitalar – HIS](#) ou com o PIMs não será permitido:

- Eliminar itens com origem no HIS.
- Alterar o código do item, unidade de medida e grupo de estoque dos itens com origem no HIS ou PIMs.

 Nota:

Quando alterada a unidade de medida de um item pai, o sistema calcula, proporcionalmente, as quantidades usadas nos componentes da estrutura desse item;

Quando uma quantidade ou um valor de um item estiver zerado no cadastro, ou se, depois de aplicados os fatores de conversão, esta quantidade ou valor ficar zerada, o item correspondente terá seu valor alterado para zero. Por este motivo, torna-se necessário que o usuário faça um backup dos dados antes da conversão.

 Nota:

Ao integrar um novo código do item com o RFID, ao executar a rotina CD0205, a integração existente no BC0106 (Manutenção Extensão Item) para o Totvs RFID é executada. As informações atualizadas no CD0205 são atualizadas para o BC0106.

Ao criar o item no RFID, este somente poderá ser excluído diretamente do RFID.

Alteração Códigos Unidades Itens

Objetivo da tela:	Processar a alteração no cadastro de itens, de códigos, grupo de estoque e de unidades de medida quando se fizer necessário, ainda que tenha havido movimentação.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Eliminação	Veja mais informações na descrição Alteração Códigos Unidades Itens – Pasta Eliminação.
Alteração	Veja mais informações na descrição Alteração Códigos Unidades Itens – Pasta Alteração.

Impressão	Veja mais informações na descrição Alteração Códigos Unidades Itens – Pasta Impressão.
-----------	--

Alteração Códigos Unidades Itens - Pasta Eliminação

Objetivo da tela:	Permitir eliminar unidades de medidas.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inserir	Permite inserir o código do item na tela que se deseja efetuar a eliminação da unidade de medida.
Alterar	Permite alterar o item já inserido na relação.
Retirar	Permite remover o item já inserido na relação.
Layout	Veja mais informações na descrição Layout Alteração Código Un Medida Item.

Layout Alteração Código Un Medida Item

Objetivo da tela:	Permitir incluir/modificar o caminho do arquivo de layout.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Visualiza Layout	Quando acionado, visualiza-se um layout em bloco de nota.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Arquivo para Importação	Inserir o caminho onde está localizado o arquivo para efetuar a importação das unidades de medidas a serem alteradas.

Alteração Códigos Unidades Itens – Pasta Alteração

Objetivo da tela:	Alterar as unidades de medida.
--------------------------	--------------------------------

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inserir	Permite inserir o item que se deseja alterar.
Alterar	Permite alterar o item já inserido.
Retirar	Permite remover o item já inserido.
Layout	Permite incluir/modificar o caminho do arquivo de layout.
Seleção	Permite incluir uma faixa de itens que sofrerá as alterações do campo Converter Para.

Seleção - CD0205D

Objetivo da tela:	Identificar a faixa de itens que deverá sofrer as alterações indicadas no campo Converter Para.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Seleção	Inserir código inicial e final de Item/Família/Grupo de Estoque, determinando a faixa a ser selecionada.
Converter Para	Indica o novo grupo de estoque e nova Unidade de Medida que deverão ser convertidos os itens da seleção. O fator de conversão indica o múltiplo a ser utilizada na conversão das unidades de medidas.

Alteração Códigos Unidades Itens - Pasta Impressão

Objetivo da tela:	Estabelecer detalhes sobre o destino da impressão e a forma de execução do relatório. Ver detalhes no conceito Pasta Impressão .
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Destino	Selecionar a opção correspondente ao destino da impressão do resultado gerado. (Ver detalhes no conceito Opções de Destino).
Execução	Selecionar a opção correspondente à forma de execução dessa função. (Ver detalhes no conceito Formas de Execução).

Conteúdos Relacionados:

[Alteração da Unidade de Medida e Fator de Conversão](#)

[Grupo de Estoque do Item](#)

[Eliminando Item](#)

[Manutenção de Grupos de Estoque \(CD0201\)](#)

[Manutenção de Unidades de Medida \(CD0203\)](#)

[Manutenção de Famílias de Material \(CD0202\)](#)

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [cadastros_gerais](#) [mcd](#)
[versao_12](#) [cd0205](#)
[manutencao_de_alteracao_de_codigos_e_unidades_de_medida](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso