

Follow-Up por Ordens de Manutenção - CD0743

 Tempo aproximado para leitura: 7 minutos

Follow-Up por Ordens de Manutenção - CD0743

Visão Geral do Programa

Esse programa irá listar as solicitações de compra realizadas para Ordens de Manutenção, podendo dividir a consulta em visões de Solicitante, Status da Ordem e Data Início.

 **Importante**
Devido à descontinuidade dos componentes OCX em Progress 12 - 64 bits, a lista (treelist) sofreu alteração na release 12.1.2311, e a partir dos Patches 12.1.2307.4, 12.1.2301.12 e 12.1.2209.17.

Follow Up por Ordem Manutenção

Objetivo da tela:	Tem como principal função a de permitir um completo acompanhamento sobre as Solicitações de Compra vinculadas a Ordens de Manutenção. Opcionalmente, Solicitações de Requisição também podem ser consultadas, mas com restrições de funcionalidades (por ex. o valor do item somente é calculado para Solicitações de Compra que possuam NF recebida).
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Parâmetros	Quando acionado, apresenta a tela Parâmetros – CD0743C , onde é possível selecionar o estado e origem da ordem de manutenção, bem como o estado e situação da solicitação de compras.
Filtro	Quando acionado apresenta a tela Filtro – CD0743A onde é possível selecionar limites de pesquisa para a consulta.
Classifica	Quando acionado apresenta a tela Classificação –CD0743B , onde é possível estabelecer a classificação desejada para a consulta.
Exportar para Excel	Ao ser acionado, apresenta a tela Salvar Como do Windows com a opção do tipo *.xls . Ao confirmar o arquivo, é apresentada a tela contendo a tabela excel, imagem da consulta selecionada.
Exportar para TXT	Ao ser acionado apresenta a tela Importação para TXT - CD0743E , onde é possível selecionar o arquivo que deve ser exportado, se deve ou não ser gerado cabeçalho para os dados, e a definição do delimitador entre campos.
Impressão	Quando acionado, apresenta a tela Impressão – CD0743D , onde é possível estabelecer parâmetros para impressão da consulta.
Abrir	Quando selecionado, é possível selecionar um arquivo texto (.dat), previamente salvo, contendo a parametrização selecionada pelo usuário. Particularmente útil quando determinada consulta se repete, não havendo assim a necessidade de informar os parâmetros de seleção novamente.
Salvar	Quando selecionado, é possível gravar a parametrização utilizada, em um arquivo texto (.dat), para uma utilização futura com os mesmos parâmetros.
Atualizar	Quando acionado, permite a carga das ordens de manutenção apresentadas no tree view, de acordo com a parametrização e seleção do usuário.
Expandir/Contrai	Quando acionado, permite expandir ou contrair toda a árvore das informações solicitadas (tree view), e apresentada na tela Follow Up por Ordem de Manutenção – CD0743 .
Solicitação	Quando acionado, apresenta a tela Consulta Requisições – CD1420 , onde é possível visualizar detalhes da Solicitação de Compras relacionada à Ordem de Manutenção.
Item	Quando acionado, apresenta a tela Consulta Itens Estoque – CE0813 , onde é possível visualizar detalhes sobre o item da Solicitação de Compras.
Ordem	Quando acionado apresenta a tela Consulta Ordens – CC0505 , onde é possível visualizar detalhes sobre a Ordem de Compras relacionada ao item da Solicitação de Compras
Parcelas	Quando acionado, apresenta a tela Consulta Parcelas – CC0511 , onde é possível visualizar detalhes das parcelas da Ordem de Compras.
Cotação	Quando acionado, apresenta a tela Consulta Cotações – CC0506 , onde é possível visualizar detalhes das cotações realizadas para a Ordem de Compras do Item.
	 Nota:

	Este botão somente fica habilitado se o item da Solicitação de Compras estiver associado a uma Ordem de Compra e esta tiver sido cotada e com cotação aprovada.
Pedido	Quando acionado apresenta a tela Consulta Pedidos – CC0509, onde é possível visualizar detalhes do Pedido de Compra ao qual a Ordem de Compra está relacionada. Nota: Este botão somente fica habilitado se o item da Solicitação de Compras estiver associado a uma Ordem de Compra e esta tiver sido cotada, com cotação aprovada e com pedido de compra gerado.
Recebimento	Quando acionado apresenta a tela Consulta Movimentos – CC0510, onde é possível visualizar detalhes sobre os recebimentos de materiais relacionados ao Pedido de Compra. Nota: Este botão somente fica habilitado se o item da Solicitação de Compras estiver associado a uma Ordem de Compra e esta tiver sido cotada, com cotação aprovada, com pedido de compra gerado e o pedido tiver sido recebido parcial ou totalmente.
Narrativa	Quando acionado, apresenta a tela Consulta Narrativas – CC9036, onde é possível visualizar as narrativas do Item e da Ordem de Compra. Nota: Esse botão somente fica habilitado quando existirem registros de itens na consulta.
Gerar Requisição	Quando acionado, apresenta a tela Solicitação Material / Compra por Ordem – CD0738 , onde é possível gerar uma requisição de material ou solicitação de compra de um item relacionado à Ordem de Manutenção.

Parâmetros

Objetivo da tela:	Permitir selecionar o estado e origem das ordens e a situação e estado das solicitações a serem selecionadas para a consulta.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Tipo Solicitação	Seleciona o tipo de solicitação que será considerada na consulta. As opções disponíveis são: - Solicitação de Compra. - Requisição de Estoque.
Estado da Ordem	Seleciona as Ordens de Produção pelo estado da mesma, podendo ser: - Não Iniciada. - Liberada. - Alocada. - Separada. - Requisitada. - Iniciada. - Finalizada. - Suspensa. Importante: O estado Suspensa é utilizado somente para Ordens de Manutenção Industrial.
Origem da Ordem	Seleciona as ordens pela origem da mesma, podendo ser: Manutenção Industrial.
Situação da Solicitação	Seleciona as Solicitações de Compra pela situação da mesma, podendo ser: - Aberta. - Fechada. - Pendente Compl. - Com Ordem.
Estado da Solicitação	Seleciona as Solicitações de Compra pelo estado da mesma, podendo ser: - Aprovada. - Não Aprovada.

Filtro

Objetivo da tela:	Permitir estabelecer faixas de limites pra atributos de seleção.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Ordem Manutenção	Inserir número inicial e final de Ordem de Manutenção estabelecendo uma faixa. Somente ordens cujo número se enquadre dentro dessa faixa são selecionadas.
Data Início	Inserir data de início, inicial e final estabelecendo uma faixa. Somente ordens com data de início dentro dessa faixa são selecionadas.
Planejador	Inserir código de planejador inicial e final estabelecendo uma faixa. Somente ordens com código de planejador dentro dessa faixa são selecionadas.
Solicitação	Inserir número de solicitação inicial e final estabelecendo uma faixa. Somente solicitações com número dentro dessa faixa são selecionadas.
Solicitante	Inserir código de solicitante inicial e final estabelecendo uma faixa. Somente solicitações com código de solicitante dentro dessa faixa são selecionadas.
Item	Inserir código de item inicial e final estabelecendo uma faixa. Somente solicitações com código de item dentro dessa faixa são selecionadas.
Modelo/Família	Inserir código de modelo ou família inicial e final estabelecendo uma faixa. Somente solicitações com código de modelo ou família dentro dessa faixa são selecionadas.
Empresa	Inserir código de empresa inicial e final estabelecendo uma faixa. Somente solicitações com código de empresa dentro dessa faixa são selecionadas.
Equipamento	Inserir código de equipamento inicial e final estabelecendo uma faixa. Somente solicitações com código de equipamento dentro dessa faixa são selecionadas.
Unidade Negócio OM	Inserir código de unidade de negócio OM inicial e final estabelecendo uma faixa. Somente solicitações com código de unidade de negócio OM dentro dessa faixa são selecionadas.  Nota: Esta funcionalidade somente estará disponível quando a função de unidade de negócio estiver ativa.

Classificação

Objetivo da tela:	Permitir selecionar dentre as dimensões disponíveis aquelas de dividirão a consulta.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui Todos	Seleciona e transfere TODAS as dimensões disponíveis para selecionadas.
Inclui	Seleciona e transfere a dimensão em foco, dentre as disponíveis, para selecionadas.
Retira	Seleciona e transfere a dimensão em foco, dentre as selecionadas devolvendo-a para as disponíveis.
Retira Todos	Seleciona e transfere a dimensão em foco, dentre as selecionadas devolvendo-a para as disponíveis.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Dimensões Disponíveis	Exibe as dimensões disponíveis para que a consulta seja dividida, podendo ser: • Ordem de Manutenção; • Status da Ordem: ◦ Não Iniciada; ◦ Liberada; ◦ Alocada; ◦ Separada;

	◦ Requisitada; ◦ Iniciada; ◦ Finalizada. • Data Início; • Planejador; • Solicitante; • Solicitação; • Situação Item da Solicitação: ◦ 0- Sem Ordem de Compra criada; ◦ 1 – Ordem Compra criada; ◦ 2 – Cotação realizada; ◦ 3 – Pedido Compra criado; ◦ 4 – Recebida Ordem de Compra. • Situação Item da Solicitação: ◦ 0 – Sem Ordem de Compra criada; ◦ 1 – Ordem Compra criada; ◦ 2 – Cotação realizada; ◦ 3 – Pedido Compra criado; ◦ 4 – Recebida Ordem de Compra. • Modelo/Família; • Empresa; • Equipamento; • Origem Solicitação; • Unid Negoc Ordem Manut.  Nota: Esta opção somente estará disponível quando a função de unidade de negócio estiver ativa. • Tipo Solicitação.
Dimensões Seleccionadas	Exibe as dimensões na sequência em que foram seleccionadas para dividir a consulta.

Importação para TXT

Objetivo da tela:	Permitir definir parâmetros para exportação de arquivo texto.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Arquivo	Inserir o nome do arquivo a ser importado.
Gera Cabeçalho dos Dados	Quando selecionado, indica que devem ser gerados cabeçalhos para os dados apresentados.
Delimitador	Permite inserir um delimitador entre campos. Sugere-se que seja usado o delimitador padrão, que é o “;”.

Impressão – Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:	Permitir selecionar o tipo de relatório desejado, se completo ou somente da dimensão selecionada.
--------------------------	---

Impressão – Pasta Impressão

Objetivo da tela:	Permitir além de definir o destino do relatório, pode-se também selecionar se se deseja que sejam impressos os parâmetros do relatório.
--------------------------	---

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#)
[manufatura](#)
[cadastros_gerais](#)
[mcd](#)
[versao_12](#)
[cd0743](#)
[follow_up_por_ordens_de_manutencao](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso