

Importação_de_Regras_para_Configurador_-_CD0030

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

Importação de Regras para Configurador - CD0030

Visão Geral do Programa

O importador faz a leitura de um arquivo Excel ou CSV padronizado com: regras, condições, agrupamentos e retornos das regras e importa para o configurador de regras (CD0024).

Os campos que necessitam ser informados para a correta importação dos dados são:

- **Empresa**
- **Estabelecimento**
- **Tipo Operação:** Deve ser informado o Tipo de operação utilizado para a regra que será importada (normalmente representa o campo que será traduzido). O cadastro de tipo de operação é realizado por meio do programa Cadastro Tipo de Operação (CD0025). O importador irá criar um novo registro de Tipo Operação no CD0025, caso o conteúdo informado para este campo no arquivo ainda não existir na base de dados.
- **Código da regra:** Sequencial por regra.
- **Descrição regra:** Campo para documentação, serve para identificar a regra no configurador de regras (CD0024).
- **Sequência da condição:** Sequencial por condição.
- **Variável da condição:** Campo que será utilizado como condição para a regra.
- **Condição:** Pode ser "IGUAL A", "MAIOR QUE" ou "MENOR QUE".
- **Valor:** Conteúdo da variável que deverá ser comparada.
- **Operador:** Operador lógico: "E", "OU" ou branco caso seja a última condição da regra.
- **Sequência Inicial Agrup.:** Sequencial inicial do agrupamento, caso tenha mais de uma condição separada pelo Operador "OU".
- **Sequência Final Agrup.:** Sequencial final do agrupamento, caso tenha mais de uma condição separada pelo Operador "OU".
- **Retorno:** Deve ser informado o conteúdo que será retornado, caso sejam atendidas as condições daquela regra.
- **Rateio:** Deve ser informado fixo o valor 100 (100%), pois não é utilizado atualmente pelo configurador.
- **Variável Retorno:** Código da variável de retorno.

Exemplo

A seguir é apresentado um exemplo do arquivo CSV que será importado por essa função.

```
"Emp";"Est";"Tipo
Oper";"Regra";"Descricao";"Seq";"AgrupIni";"Variavel";"Condicao";"Valor";"AgrupFim";"Operador";"Retorno";"Rateio";"Variavel Ret"
"10";"1";"nat-operacao";1;"cod-emitente 18 uf-end SC ge-codigo 62";1;"cod-emitente";"IGUAL A";"18";"E";"1101ca";100;
"10";"1";"nat-operacao";1;"cod-emitente 18 uf-end SC ge-codigo 62";2;"uf-end";"IGUAL A";"SC";"E";"1101ca";100;
"10";"1";"nat-operacao";1;"cod-emitente 18 uf-end SC ge-codigo 62";3;"ge-codigo";"IGUAL A";"62";"E";"1101ca";100;
"10";"1";"nat-operacao";1;"cod-emitente 18 uf-end SC ge-codigo 62";4;"it-codigo";"IGUAL A";"GUILHERME";"";"1101ca";100;
"10";"1";"nat-operacao";2;"cod-emitente 1 uf-end SP ge-codigo 0";1;"cod-emitente";"IGUAL A";"1";"E";"1101CI";100;
"10";"1";"nat-operacao";2;"cod-emitente 1 uf-end SP ge-codigo 0";2;"uf-end";"IGUAL A";"SP";"E";"1101CI";100;
"10";"1";"nat-operacao";2;"cod-emitente 1 uf-end SP ge-codigo 0";3;"ge-codigo";"IGUAL A";"0";"E";"1101CI";100;
"10";"1";"nat-operacao";2;"cod-emitente 1 uf-end SP ge-codigo 0";4;"it-codigo";"IGUAL A";"";"1101CI";100;
"10";"1";"nat-operacao";3;"cod-emitente 282828 uf-end PR ge-codigo 0";1;"cod-emitente";"IGUAL A";"282828";"E";"110202";100;
"10";"1";"nat-operacao";3;"cod-emitente 282828 uf-end PR ge-codigo 0";2;"uf-end";"IGUAL A";"PR";"E";"110202";100;
"10";"1";"nat-operacao";3;"cod-emitente 282828 uf-end PR ge-codigo 0";3;"ge-codigo";"IGUAL A";"0";"E";"110202";100;
"10";"1";"nat-operacao";3;"cod-emitente 282828 uf-end PR ge-codigo 0";4;"it-codigo";"IGUAL A";"";"110202";100;
```

Importação Regras para Configurador - Pasta Parâmetro

Objetivo da tela:	Permitir a realização da importação de informações para o configurador de regras (conhecido também como Engine de regras).
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Modelo	Quando acionado, apresenta o arquivo modelo no formato de excel.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Arquivo de Entrada	Selecionar o arquivo de entrada a ser considerado na geração da importação.

Importação Regras para Configurador – Pasta Impressão

Objetivo da tela:	Nesta Pasta Impressão é possível determinar o destino da geração, a forma de execução, e a necessidade ou não de imprimir os parâmetros utilizados.
-------------------	---

 Macro desconhecida:'rate'

documento_de_referencia manufatura cadastros_gerais mcd
versao_12 cd0030 importacao_de_regras_para_configurador



Política de
privacidade

Termos
de uso