

# Parâmetros\_de\_Integração\_Cockpit\_Logístico\_-\_CD0090

 Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

## Parâmetros de Integração Cockpit Logístico - CD0090

### Visão Geral do Programa

Permitir a configuração da integração entre o ERP Datasul e o Cockpit Logístico.

A integração do Datasul com o Cockpit Logístico da Neolog.

### Parâmetros Integração Cockpit Logístico - Pasta Conexão

|                   |                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Objetivo da tela: | Permitir configurar a conexão entre o ERP Datasul e Cockpit Logístico |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|

#### Outras Ações/Ações Relacionadas:

| Ação:                                                            | Descrição:                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Testar Conexão com o Web Service                                 | Quando acionado, realiza o teste de conexão com o Web Service.                                |
| Consultar Histórico de Falhas de Conexão                         | Quando acionado, apresenta a tela com o histórico de falhas de conexão.                       |
| Contingência de Integração                                       | Quando acionado, apresenta a tela com o histórico de tentativas de integração sem sucesso.    |
| Configurações de Envio de E-mail                                 | Quando acionado, apresenta a tela com as configurações de envio de e-mail.                    |
| Teste de Envio de E-mail Para os Destinatários de Aviso de Falha | Quando acionado, realiza um teste de envio de e-mail para os destinatários de aviso de falha. |
| Sincronização com o Cockpit Logístico                            | Quando acionado, realiza a sincronização com o Cockpit Logístico.                             |

#### Principais Campos e Parâmetros:

| Campo:                              | Descrição:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Integração por Web Service          | Quando assinalado, habilita a integração dos módulos de Distribuição do ERP Datasul com sistemas externos via Web Service.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Integração com Cockpit Logístico    | Quando assinalado, habilita a integração do ERP Datasul com o Cockpit Logístico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Servidor                            | <div>Inserir a URL do Web Service.</div> <div> <b>Nota:</b><br/>Deve-se informar a raiz da URL configurada na instalação do Cockpit Logístico para os Web Services de entrada de dados externos. Exemplo: <a href="http://[servidor]:[porta]/Integration/services">http://[servidor]:[porta]/Integration/services</a></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Integração Temporariamente Suspensa | <div>Quando assinalado, indica ao Datasul 11 que o Web Service de integração com o TOTVS GFE está intencionalmente fora do ar.</div> <div>Nesse caso o Datasul 11 irá registrar as pendências de integração para posterior processamento sem realizar tentativas de conexão com o Web Service, poupando recursos de processamento das rotinas.</div> <div> <b>Importante:</b><br/>Durante o período em que esse parâmetro estiver assinalado, os registros de cadastros incluídos e alterados serão registrados como pendentes de integração. Eles devem ser integrados por intermédio da rotina CD0092.</div> |
| Modo Debug                          | Quando assinalado, indica ao sistema que deve ser gerado no diretório temporário da sessão um arquivo do tipo texto com o conteúdo das mensagens transmitidas ao Cockpit Logístico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Enviar E-mail nas Falhas de Conexão | Quando assinalado, determina que caso haja algum problema de conexão com o Web Service, o sistema envia via e-mail um aviso informando que houve uma falha de conexão do Datasul com o Web Service durante a integração com o Cockpit Logístico, permitindo que os destinatários do e-mail verifiquem se o Web Service sofreu alguma queda imprevista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Remetente                           | Inserir o remetente do e-mail que reporta a falha na conexão com o Web Service.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinatários | <p>Inserir os destinatário a serem considerados para receber o e-mail que reporta a falha na conexão com o Web Service.</p> <div> <p><b>Nota:</b></p> <p>Caso haja necessidade de informar mais de um destinatário deve ser utilizado o sinal de ponto e virgula ";" como separador dos e-mails.</p> </div>     |
| Servidor RPW  | <p>Inserir o nome do servidor RPW para o processamento das viagens recebidas do Cockpit Logístico. Ver <a href="#">Utilização do RPW</a>.</p> <div> <p><b>Nota:</b></p> <p>O recebimento das viagens estará disponível a partir do release 12.1.8. Ver mais em <a href="#">Manual de Integração</a>.</p> </div> |

## Parâmetros Integração Cockpit Logístico – Pasta Integrações

|                          |                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo da tela:</b> | Permitir configurar a integração entre o ERP Datasul e Cockpit Logístico |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

### Principais Campos e Parâmetros:

| Campo:                             | Descrição:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Integrações (Datasul para Cockpit) | <p>Selecionar os itens a serem integrados. As opções são:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Itens (Produtos)</li> <li>Locais de Entrega (Localidades)</li> <li>Transportadoras</li> <li>Tipos de Carga (Tipos de Veículo)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                          |
| Integrações (Datasul para Cockpit) | <p>Selecionar a origem da demanda de transporte a ser enviada ao Cockpit Logístico. As opções são:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Não Integra</li> <li>Simulação Embarque</li> <li>Pré Faturamento</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Regional                           | Inserir o código Regional da instalação do Cockpit Logístico integrada ao Datasul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Embarcador                         | Inserir o código embarcador padrão do Cockpit Logístico ao qual serão relacionados os Itens da integração.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Invólucro                          | Inserir o código de um invólucro do Cockpit Logístico que será utilizado como padrão na integração de Pedidos de Transporte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fator Conv Peso                    | Inserir o fator de conversão que multiplicará o peso dos itens na integração. No Cockpit Logístico o peso dos produtos deve ser informado em quilogramas, por isso esse parâmetro deve ser utilizado apenas quando o peso dos itens no Datasul tiver sido informado em outra unidade de medida de peso, por exemplo, gramas. Quando a conversão não for necessária informe 1 (um) ou 0 (zero) como conteúdo desse parâmetro.                                                           |
| Fator Conv Dimensões               | Inserir o fator de conversão que multiplicará as dimensões (altura, largura e comprimento) dos itens na integração. No Cockpit Logístico as dimensões dos produtos deve ser informadas em metros, por isso esse parâmetro deve ser utilizado apenas quando as dimensões dos itens no Datasul tiverem sido informadas em outra unidade de medida de dimensão, por exemplo, centímetros. Quando a conversão não for necessária informe 1 (um) ou 0 (zero) como conteúdo desse parâmetro. |

Macro desconhecida: 'rate'

[documento\\_de\\_referencia](#)
[manufatura](#)
[cadastros\\_gerais](#)
[mcd](#)  
[versao\\_12](#)
[cd0090](#)  
[parametros\\_de\\_integracao\\_cockpit\\_logistico](#)



Política de  
privacidade

Termos  
de uso