

Parâmetros de Integração do Estabelecimento - CD0360

 Tempo aproximado para leitura: 5 minutos

Parâmetros de Integração do Estabelecimento - CD0360

Visão Geral do Programa

Permitir a definição e configuração de parâmetros considerados nas integrações para o estabelecimento. Essas parametrizações são referentes aos processos vinculados à NF-e e processos EDI utilizando o TOTVS Colaboração/TOTVS Processos Fiscais.

Na tela serão apresentados todos os estabelecimentos cadastrados no ambiente, existindo ou não configuração de integração. Quando existir, configuração de integração para o estabelecimento, os dados da integração serão exibidos em seus respectivos processos, porém caso não exista configuração de integração para o estabelecimento cadastrado nessa tela, os processos estarão em branco.

Cada uma das integrações realizadas poderá ser configurada de forma diferente por processo, por exemplo, poderá ser definido que no processo da NF-e a integração irá ocorrer pelo TOTVS Colaboração, porém pode-se definir que na Manifestação de Destinatário (MD-e) a integração irá ocorrer de forma manual.

Parâmetros de Integração do Estabelecimento

Objetivo da tela:	Permitir visualizar e atualizar os parâmetros de valores, formatos de campos e procedimentos válidos para vários módulos do EMS.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Parâmetros Ambiente TOTVS Colaboração	Quando acionado, permite acessar a tela Manutenção Diretórios TC2/TPF - CD0360A .

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Emissão NF-e	Forma de integração referente ao processo da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) que está configurada para o estabelecimento.
Emissão NFS-e	Forma de integração referente ao processo da NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) que está configurada para o estabelecimento.
Emissão Manif Destinatário (MD-e)	Forma de integração referente ao processo da MD-e (Manifestação de Destinatário Eletrônico) que está configurada para o estabelecimento.
Ped. Prorrog. Susp. ICMS Remessas	Quando existe configuração de integração para o estabelecimento, os dados da integração são exibidos em seus respectivos processos, no entanto, caso não exista configuração de integração os processos estarão em branco. As opções disponíveis para seleção são: Branco, Nenhum, TSS e TOTVS Colaboração.  Importante: Apenas fica habilitado em tela para seleção caso o Estabelecimento esteja marcado para esse processo.
Emissão MDF-e	Forma de integração referente ao processo da MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônico) que está configurada para o estabelecimento.
Emissão DT-e	Forma de integração referente ao processo da DT-e (Documento Eletrônico de Transporte) que está configurada para o estabelecimento.
Consulta Chave	Forma de integração referente ao processo de consulta da chave de acesso que está configurada para o estabelecimento.  Importante: Ao selecionar a opção Nenhum, será desabilitada a consulta da chave de acesso de todos os pontos do módulo de recebimento.
Programação de Entrega	Forma de integração referente ao processo da programação de entrega que está configurada para o estabelecimento.
Pedido de Compra	Forma de integração referente ao processo do pedido de compra que está configurada para o estabelecimento.

Aviso de Embarque	Forma de integração referente ao processo do aviso de embarque que está configurada para o estabelecimento.
Emissão GNRE	Esta parametrização se faz necessária caso a empresa tenha optado por integrações com outros sistemas, Neogrid, por exemplo, e utilizará o TSS apenas para a emissão de GNRE. Neste caso, a empresa precisa parametrizar a URL de integração do Webservice do TSS com o ERP Datasul, e demais informações do estabelecimento emissor de GNRE, para que o TSS possa estar devidamente configurado para as emissões de guias. Para isso, o usuário que parametrizar o campo "Emissão GNRE" desse programa (CD0360), o programa de parametrização do TSS do programa Manutenção de Estabelecimentos - CD0403 será habilitado, permitindo realizar as devidas parametrizações de URL, certificado digital, entre outros. Se a empresa já utiliza a integração com o TSS, já possui esta parametrização de integração configurada, não sendo obrigatória esta etapa de parametrização desse programa (CD0360).
Emissão NFCom	Forma de integração referente ao processo da NFCom (Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação Eletrônica) que está configurada para o estabelecimento.

Manutenção Diretórios TC2/TPF – CD0360A

Objetivo da tela:	Configurar os diretórios em que os arquivos XML enviados e recebidos da Neogrid (gerados exclusivamente para o processo realizado com o TOTVS Colaboração 2.0 ou superior) e configurar os diretórios em que os arquivos XML enviados e recebidos do TOTVS Processos Fiscais - TPF. A parametrização desses diretórios definirá o caminho completo em que os arquivos XMLs considerarão no processo. A tela possui uma aba para configuração dos diretórios para ambientes Windows e outra para os demais sistemas operacionais, cada aba possui sua configuração de forma separada mas possuem os mesmo campos e parâmetros, que estão descritos abaixo. Observação: É necessário ativar a função XML-OPSYS-TC2 para que seja possível acessar a aba referente aos demais sistemas operacionais. Além disso, os diretórios do Windows precisam ser mapeados através do Servidor de Arquivos "Samba" no Linux/Unix.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Diretório Arquivos	Diretório raiz onde ficará instalado o ClientEDI da Neogrid. Nota: Normalmente essa configuração será definida pela Neogrid, dessa forma será necessário informar o caminho do diretório raiz. As pasta IN e OUT são informações fixas programa.
Diretório Documentos Lidos	Diretório principal em que serão gravados os XMLs das notas fiscais processadas pelo JOB de leitura do diretório do ERP. Nota: A pasta Received é uma informação fixa no programa, sendo assim será necessário informar até o diretório anterior.
Diretório EDI	Diretório em que serão gravados os XMLs dos processos EDI, o que correspondem ao aviso de embarque, pedido de compra, pedido de venda e programação de entrega.
Diretório Recepção Documentos	Diretório em que serão gravados os XMLs recebidos de fornecedores integrados pelo Neogrid.
Diretório Manif Destinatário (MD-e)	Diretório em que serão gravados os XMLs recebidos ao realizar o download por meio do processo de Manifestação de Destinatário.

Conteúdo Relacionado:

[Manutenção Parâmetros Conversor Nota Fiscal Eletrônica - RE0119](#)

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#)
[manufatura](#)
[cadastros_gerais](#)
[mcd](#)
[versao_12](#)
[cd0360](#)
[parametros_de_integracao_do_estabelecimento](#)
[cd0360a](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso