

Seleção_Estados_das_Ordens_de_Fabricação_-_CD9450

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

Seleção Estados das Ordens de Fabricação - CD9450

Visão Geral do Programa

Selecionar as ordens de produção por estado.

Seleção Estados Ordens Fabricação

Objetivo da tela:	Permitir selecionar os estados de ordens de produção.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estados das Ordens	Permite selecionar os estados das ordens de produção, que se deseja consultar. As opções disponíveis são: • Não Iniciada: nenhuma movimentação para a OP; processo de produção não iniciado • Alocada: material fisicamente reservado para a ordem no estoque por intermédio do programa CP0315 (manual); ou alocação automática no momento da criação ordem conforme parâmetros da produção (alocação automática) • Separada: a ordem emitida para a fábrica por intermédio do CP0316. • Liberada: é uma ordem de produção com reservas e processos criados que já foi liberada para que a fábrica possa trabalhar nela (movimentar, requisitar, reportar, etc). Estas ordens são consideradas como se fossem iniciadas; o MRP não pode elimina-las, apenas pode sugerir a reprogramação destas ordens. A liberação das ordens é feita na função Liberação de Ordens de Produção (CP0329). Para usar estado de ordem Liberada a produção deve ter sido parametrizada para utilizar esse estado de ordem. (CP0106). • Requisitada: a partir do primeiro movimento de requisição de material feito para a OP • Iniciada: a partir do primeiro movimento de reporte de produto acabado para OP • Finalizada: término do processo de produção • Terminada: indica que todo o saldo a débito da conta da ordem de produção será absorvido no custeio do item da ordem.

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [cadastros_gerais](#) [mcd](#)
[versao_12](#) [cd9450](#)
[selecao_estados_das_ordens_de_fabricacao](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso