

Sincronização_de_Dados_-_CD9125

 Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

Sincronização de Dados - CD9125

Visão Geral do Programa

Para que o ambiente Datasul e GFE possam estar integrados, é necessário iniciar o processo de sincronização dos dados cadastrais e das movimentações entre o Datasul e o GFE.

A sincronização pode ocorrer de forma on-line, sendo disparada no mesmo momento da ação de acionar o botão executar ou batch, onde a sincronização ocorre automaticamente em um momento futuro determinado.

Na sincronização batch é utilizada a ferramenta RPW, que consiste em executar programas remotamente via Servidor de Execução.

Sincronização de Dados – Pasta Cadastros

Objetivo da tela:	Permitir definir os cadastros a serem sincronizados entre o Datasul e o GFE.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Cidades	Quando assinalado, determina que o cadastro de cidades deve ser considerado na sincronização dos dados entre o Datasul e o GFE.
Grupos de Clientes	Quando assinalado, determina que o cadastro de grupos de clientes deve ser considerado na sincronização dos dados entre o Datasul e o GFE.
Clientes, Fornecedores e Contatos	Quando assinalado, determina que os cadastros de clientes, fornecedores e contatos devem ser considerado na sincronização dos dados entre o Datasul e o GFE.  Nota: Quando essa opção é assinalada, é habilitada a opção de informar uma faixa de códigos do cadastros de clientes, fornecedores e contatos a serem considerados na sincronização.
Código	Inserir uma faixa de códigos do cadastros de clientes, fornecedores e contatos a serem considerados na sincronização.
Embalagens	Quando assinalado, determina que o cadastro de embalagens deve ser considerado na sincronização dos dados entre o Datasul e o GFE.
Contas Contábeis de Integração	Quando assinalado, determina que o cadastro de contas contábeis de integração deve ser considerado na sincronização dos dados entre o Datasul e o GFE.
Centros de Custo	Quando assinalado, determina que o cadastro de centros de custo deve ser considerado na sincronização dos dados entre o Datasul e o GFE.

Sincronização de Dados – Pasta Faturamento

Objetivo da tela:	Permitir definir os movimentos de embarques e notas fiscais de saída a serem sincronizados entre o Datasul e o GFE.  Importante: Somente os dados cujos valores estejam compreendidos nas faixas informadas serão selecionados para sincronização.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Embarques	Quando assinalado, determina que os movimentos de embarques devem ser considerados na sincronização dos dados entre o Datasul e o GFE.
Data de Embarque	Inserir uma faixa de datas de emissão dos embarques a serem considerados na sincronização.
Embarque	Inserir uma faixa de número dos embarques a serem considerados na sincronização.

Notas Fiscais de Saída	Quando assinalado, determina que as notas fiscais de saída devem ser consideradas na sincronização dos dados entre o Datasul e o GFE.
Data de Emissão	Inserir uma faixa de datas de emissão das notas fiscais de saída a serem consideradas na sincronização.
Estabelecimento	Inserir uma faixa de estabelecimentos de emissão dos embarques a serem considerados na sincronização.
Série	Inserir uma faixa de série dos embarques a serem considerados na sincronização.
Número	Inserir uma faixa de números dos embarques a serem considerados na sincronização.

Sincronização de Dados – Pasta Recebimento

Objetivo da tela:	Permitir definir os movimentos de entrada a serem sincronizados entre o Datasul e o GFE. Importante: Somente os dados cujos valores estejam compreendidos nas faixas informadas serão selecionados para sincronização, exceto o parâmetro "Atualiza Data Pagamento", que será considerado independentemente das faixas informadas.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Documentos de Entrada	Quando assinalado, determina que os movimentos dos documentos de entrada devem ser considerados na sincronização dos dados entre o Datasul e o GFE.
Estabelecimento	Inserir uma faixa de estabelecimentos de entrada dos documentos de entrada a serem considerados na sincronização.
Seleção por Data de Transação	Quando assinalado, determina a seleção deve considerar a data de transação dos documentos de entrada para sincronização dos dados entre o Datasul e o GFE.
Data de Transação	Inserir uma faixa de datas de transação dos documentos de entrada a serem considerados na sincronização.
Seleção por Número de Documento	Quando assinalado, determina a seleção deve considerar o número dos documentos de entrada para sincronização dos dados entre o Datasul e o GFE.
Emitente	Inserir uma faixa de emitentes dos documentos de entrada a serem consideradas na sincronização dos dados entre o Datasul e o GFE.
Série	Inserir uma faixa de séries dos documentos de entrada a serem consideradas na sincronização dos dados entre o Datasul e o GFE.
Documento	Inserir uma faixa de números dos documentos de entrada a serem considerados na sincronização dos dados entre o Datasul e o GFE.
Natureza de Operação	Inserir uma faixa de naturezas de operação dos documentos de entrada a serem considerados na sincronização dos dados entre o Datasul e o GFE.
Atualiza Data Pagamento	Quando assinalado, realiza a sincronização dos dados entre o Datasul e o GFE para pagamento escritural.

Sincronização de Dados – Pasta Impressão

Objetivo da tela:	Permitir estabelecer o destino e a forma de execução do relatório. Ver detalhes no conceito Pasta Impressão .
--------------------------	---

Conteúdos Relacionados:

[Parâmetros de Integração \(CD0089\)](#)

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#)
[manufatura](#)
[cadastros_gerais](#)
[mcd](#)
[versao_12](#)
[cd9125](#)
[sincronizacao_de_dados](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso