

Manutenção Parâmetros do Lote Avançado

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

Manutenção Parâmetros do Lote Avançado - CE0140

Objetivo da tela:	Permite a manutenção dos parâmetros gerais e específicos do lote avançado.
-------------------	--

Os parâmetros específicos podem ser definidos por:

- Item x Estabelecimento
- Item
- Família x Estabelecimento
- Família

Mais Específico:



Mais Genérico:

Os parâmetros controlados são:

- Estado Inicial do lote: Liberado.
- Estado em Inspeção CQ: quando estiver em Inspeção CQ – sempre que um roteiro for gerado deverá assumir este estado.
- Estado do lote que foi reprovado: quando for Reprovado ou Bloqueado.
- Estado do lote quando for aprovado em CQ: quando Aprovado ou Liberado.
- Sugere Código Lote – indica se sugerirá automaticamente o código do lote na criação do mesmo.
- Permite Reanálise Lote – indica se permitirá avaliar a Data de Validade dos Lotes.

 Os estados do lote são apresentados conforme cadastro realizado no programa CE0131 – Manutenção Estados do Lote

 A tela somente pode ser utilizada se a função "Lote Avançado" estiver ativa. Caso contrário será apresentada uma mensagem de informação e a tela será fechada.

Parâmetros Controle Qualidade – Pasta Geral

Permite a manutenção os parâmetros gerais do lote avançado. Esses valores são criados na ativação do lote avançado, por meio do programa CE0130. A tela de parâmetros somente realizará alteração dos valores dos parâmetros gerais. Os campos ficaram sempre habilitados e o registro será salvo na base de dados ao clicar no botão OK.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Inicial	Apresenta o estado inicial do lote.
Inspeção	Apresenta o estado que o lote enquanto estiver no processo de controle da qualidade.
Reprovado	Apresenta o estado que o lote irá assumir quando o roteiro de inspeção for rejeitado.
Aprovado	Apresenta o estado que o lote irá assumir quando o roteiro de inspeção for aprovado.
Empresa	Código da empresa utilizado para a regra que será cadastrada.
Estabelecimento	Código do estabelecimento utilizado para a regra que será cadastrada.
Tipo Operação	Tipo de operação utilizado para a regra que será cadastrada.
Amostragem	Indica que a quantidade do lote em cq é definida por amostragem. A amostra poderá ser automática por quantidade ou por %; ou poderá ter um tamanho fixo informado.  A amostra será controlada através de um novo lote, sub-lote do lote do roteiro, que possuirá relacionamento com o lote original. Caso não utilize Amostragem não será criado novo lote (sub-lote), somente o lote do roteiro de inspeção.

Parâmetros Controle Qualidade – Pasta Específico

Permite a manutenção os parâmetros específicos do lote avançado.
O parâmetro deve obedecer a seguinte regra: item, item\estabelecimento, família ou família\estabelecimento. Não é permitido incluir os três valores para o mesmo registro ou apenas o estabelecimento.
Os parâmetros cadastrados são apresentados em um grid e os detalhes para cada parâmetro são apresentados nos campos ao selecionar a linha do grid.

 Os campos disponíveis para consulta e manutenção dos parâmetros específicos são os mesmos dos parâmetros gerais.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Quando selecionado abre uma tela para realizar inclusão do parâmetro específico
Alterar	Quando selecionado abre uma tela para realizar a modificação do parâmetro específico selecionado
Eliminar	Quando selecionado elimina o parâmetro específico selecionado
Filtro	Quando acionado abre uma tela que permite informar faixas de filtro para os parâmetros específicos. É possível informa faixas para item, família e estabelecimento. Quando confirmado, a consulta é refeita considerando a faixa informada.

[documento_de_referencia](#) [generalparametersview](#)
[parametros_lote_avancado](#) [mce](#) [estoque](#) [versao_12](#)