

Monitor de Integração Inventário WMS Externo_- _CE0208

 Tempo aproximado para leitura: 5 minutos

Visão Geral do Programa

Essa função deve ser utilizada quando existir a necessidade de integração entre os inventários do WMS Externo e o ERP. Após receber os dados do WMS Externo as informações poderão ser analisadas nesta tela.

Após analise o saldo no ERP poderá ser atualizado para que as quantidades fiquem sincronizadas nos dois sistemas. Ou caso decida por não atualizar o saldo a contagens poderá ser finalizada e o ajuste ser feito de outra forma.

Mais detalhes sobre a integração dessa função com o WMS Externo (Saas) podem ser encontrados no documento a seguir: [DT - MCE - Integração WMS Externo x Inventário](#)

Dica:

Antes de realizar a Transferência, os depósitos devem estar parametrizados no programa [Manutenção_de_Depósitos_de_Armazenamento_- _CD0601](#)

Monitor de Integração Inventário WMS Externo - CE0208

Objetivo da tela: Permitir consultar e realizar no ERP a atualização dos saldos inventariados no Sistema Externo.

Principais Campos e Parâmetros:

Botão	Descrição
Parâmetros de Seleção	Quando acionado, apresenta a tela de Seleção para que seja possível definir as faixas de seleção e filtros para as contagens recebidas do Sistema Externo.
Atualizar	Quando acionado, as contagens serão apresentadas conforme as opções selecionadas na tela Seleção .

Parâmetros de Seleção - CE0208A

Objetivo da tela: Permitir selecionar as contagens que serão apresentados para consulta/atualização.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo	Descrição
Item	Inserir a faixa de itens para apresentação das contagens.
Grupo de Estoque	Inserir a faixa de grupos de estoque para apresentação das contagens.
Depósito	Inserir a faixa de depósitos para apresentação das contagens.
Estabelecimento	Inserir a faixa de estabelecimentos para apresentação das contagens.
Lote Série	Inserir a faixa de lotes para apresentação das contagens.
Referência	Inserir a faixa de referências para apresentação das contagens.
ID Contagem	Inserir a faixa de códigos de inventário do sistemas externo para apresentação das contagens.
Data Contagem	Inserir a faixa de datas para apresentação das contagens.
Família	Inserir a faixa de famílias para apresentação das contagens.
Usuário	Inserir a faixa de usuários para apresentação das contagens.
Situação ID Externo	Filtrar as Contagens por situação, as opção disponíveis e que vem previamente selecionadas são: - Pendente - Finalizada - Gerou Acerto ERP - Obsoleta
Contagens	Permite filtrar somente as contagens com diferença de quantidade ou como padrão retorna todas as contagens.
Ordenar por	Permite ordenar as contagens por: - Data/Estabelecimento/Item/Depósito - Data/Item/Estabelecimento/Depósito - Item/Data/Estabelecimento/Depósito

Monitor Integração Inventário WMS Externo – Pasta Contagens – CE0208

Objetivo da tela: Permitir consultar/Atualizar as contagens recebidas.

Principais Campos e Parâmetros:

Ação:	Descrição:
Selecionado	Indica se a contagem está marcada para atualização. A seleção pode ser feito através do duplo clique ou pelos botões de seleção da tela.
Id Externo	Apresenta o Id do Inventário Externo
Sequencia	Apresenta a sequencia da contagem no ERP
Estabelecimento	Apresenta o estabelecimento da contagem
Depósito	Apresenta o código do deposito da contagem
Item	Apresenta o código do item da contagem
Localização	Apresenta a localização do item dentro do depósito
Referência	Apresenta a referência do item, quando o mesmo for controlado por referência
Lote Série	Apresenta o lote do item, quando o mesmo for controlado por lote, ou o número de série caso o item seja controlado por número de série
Validade WMS	Apresenta a data de validade do lote do item no Sistema Externo
Validade ERP	Apresenta a data de validade do lote do item no ERP ⓘ Importante Quando as datas de validade nos dois sistemas estão diferentes, uma mensagem de erro é gerada e não permite realizar a atualização. O usuário tem a opção de ajustar a data de validade através da Reanalise de Lotes (CD0224) ou realizar o ajuste no Sistema Externo e enviar uma nova contagem.
Dt Contagem	Apresenta a data que foi realizada a contagem
Contagem Externa	Apresenta a quantidade da contagem realizada no Sistema Externo
Saldo ERP na Data	Apresenta a quantidade de saldo do item em estoque na data que foi realizada a contagem ⓘ Importante Quando a contagem está como pendente é apresentado o saldo na data da contagem. No momento que é atualizado o estoque e a contagem tem sua situação alterada para Gerou Acerto no ERP, a informação do saldo no momento do ajuste também é salva e será exibida nesta coluna para que mantenha o histórico do saldo no momento do ajuste.
Situação Contagem	Apresenta a situação da contagem no momento. As opção possíveis são: • <u>Pendente</u>: Quando a contagem chega no ERP inicialmente assume esta situação. • <u>Obsoleta</u>: Quando for enviada uma nova contagem para o mesmo inventário, se já existir ele passa a contagens que estavam pendentes para obsoleta. • <u>Finalizada</u>: Quando por opção do usuário ele desejar finalizar a contagem no ERP sem atualizar os saldos ou quando as quantidades estão iguais nos dois sistemas. • <u>Gerou Acerto ERP</u>: Quando o usuário decidir atualizar o saldo com a quantidade informada pelo WMS Externo, será gerado um movimento de estoque do tipo INV e ela será alterada para esta situação.
Usuário	Apresenta o usuário que atualizou a contagem no monitor de integração
Observação	Apresenta informações geradas durante a atualização da contagem
Justificativa	Apresenta informações complementares durante a atualização da contagem

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação	Descrição
Marca	Marca a contagem selecionada
Desmarca	Desmarca a contagem selecionada

Ação	Descrição
Todos	Marca todas as contagens do browse
Nenhum	Desmarca todas as contagens que foram selecionadas
Justificativa	Quando acionado apresenta a tela para exibir a Justificativa gravada na contagem
Observação	Quando acionado apresenta a tela para exibir a Observação gravada na contagem
Atualiza Estoque	Quando acionado uma mensagem é exibida para o usuário perguntando se deseja mesmo realizar o ajuste. Ao confirmar será realizado o ajuste da quantidade com base na contagem do Sistema Externo. Um movimento de estoque do tipo INV será criado utilizando as Contas de Inventário definidas na função Manutenção Estabelecimentos Estoque (CD0611). Caso a quantidade nos dois sistemas estejam iguais não será gerado movimento de acerto, uma mensagem informando sobre a situação é gerada e a situação da contagem é atualizada para Finalizada.
Finalizar	Quando acionado permite finalizar a contagem sem realizar nenhum ajuste de quantidade no ERP. Ao selecionar esta opção a tela de Justificativa é apresentada para que o usuário informe a justificativa para finalizar a contagem.

 Macro desconhecida: 'rate'

documento_de_referencia

mce

estoque

ce0208

inventário



Política de
privacidade

Termos
de uso