

Transferencia_Depositos_em_lotes-__CE0207

 Tempo aproximado para leitura: 7 minutos

Visão Geral do Programa

Essa função deve ser utilizada quando existir a necessidade de transferir vários itens de uma única vez, onde os depósitos de origem e destino são os mesmos, ou seja, transferir itens em lotes.

Também deve ser utilizada quando houver necessidade de realizar a transferência entre depósitos do tipo WMS Externo (Saas).

Será possível transferir itens entre os seguintes tipos de depósito:

- Depósito normal (Não WMS nem WMS Externo) para Depósito normal (Não WMS nem WMS Externo)
- Depósito WMS Externo para Depósito WMS Externo
- Depósito WMS Externo para Depósito normal (Não WMS nem WMS Externo)
- Depósito normal (Não WMS nem WMS Externo) para Depósito WMS Externo

Restrições:

- Não é possível realizar a transferência entre Depósitos WMS Datasul, para isso utilize o programa [Transferencia_entre_Depositos_-_CE9700](#)
- Não permite a transferência entre lotes, para isso utilize o programa [Transferências_Depósitos_-_CE0206](#)
- Não realiza integração com Data Collection, para isso utilize o programa [Transferências_Depósitos_-_CE0206](#)
- Deve ser utilizado somente na localização Brasil

Mais detalhes sobre a integração dessa função com o WMS Externo (Saas) podem ser encontrados no documento a seguir: [DT Interação módulo Estoque com WMS Saas](#)

Dica:

Antes de realizar a Transferência, os depósitos devem estar parametrizados no programa [Manutenção_de_Depósitos_de_Armazenamento_-_CD0601](#)

Transferência Depósitos em lotes - CE0207

Objetivo da tela:	Realizar transferência de um ou mais itens entre depósitos, atualizando os saldos em estoque no aplicativo de WMS Externo e o depósitos do ERP.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Botão	Descrição
Incluir Nova Ocorrência	Quando acionado, apresenta a janela Documentos Transferência (CE0207A), na qual é possível informar os dados do documento de transferência entre depósitos.
Copiar Ocorrência	Efetua a cópia do cabeçalho da transferência, via janela CE0207A
Alterar Ocorrência	Permite alterar os dados do documento de transferência, via janela CE0207A. Só é possível alterar documentos com situação igual a "Não Iniciado"
Eliminar Ocorrência	Elimina o documento de transferência. Só é possível eliminar documentos com situação igual a "Não Iniciado"
Geração de Itens	Quando acionado, apresenta a janela Geração de Itens (CE0207C), na qual é possível definir faixas de seleção para geração dos itens a serem transferidos. Essa tela está detalhada abaixo.
Incluir (item)	Quando acionado, apresenta a janela Itens Documento Transferência (CE0207B), na qual é possível informar os dados e quantidades do item a ser transferida entre depósitos.
Modificar (item)	Quando acionado, apresenta a janela Itens Documento Transferência (CE0207B), na qual é possível modificar as informações do item a ser transferido.
Eliminar (item)	Quando acionado, permite excluir a sequência de item selecionada do documento de transferência.
Lotes WMS	Quando acionado, apresenta os lotes utilizados pelo sistema do WMS Externo. Este botão somente será habilitado quando o item for controlado por lote e o Depósito de Entrada ou Saída for do tipo WMS Externo no programa de Manutenção de Depósitos (CD0601) .
Transferir	Quando acionado, apresenta a janela Transferir (CE0207D), na qual é possível informar quais itens serão transferidos e efetivar a transferência.
	 Importante: Os demais botões apresentados nessa função estão descritos na Ambientação.

Transferência Depósito em Lotes - Inclui/Modifica cabeçalho - CE0207A

Objetivo da tela: Informar os dados do documento de transferência, conforme detalhamento a seguir.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo	Descrição
Num Docto Transf	Exibe o número único de registro do documento de transferência entre depósitos. Esse número é sugerido automaticamente e não pode ser alterado.
Estabelecimento	Exibe o estabelecimento no qual é efetuada a movimentação de transferência.
Depósito Saída	Exibe o código do depósito de saída dos itens da transferência entre depósitos. Pode ser informado depósito Não WMS ou depósito WMS Externo
Depósito Entrada	Exibe o código do depósito de entrada dos itens da transferência entre depósitos. Pode ser informado depósito Não WMS ou depósito WMS Externo. Realiza integração com roteiro de inspeção caso o depósito de entrada seja controlado por CQ.
Dt Documento	Exibe a data da movimentação de transferência, virá desabilitada e com a data corrente.
Conta	Exibe a conta contábil da movimentação de transferência. A conta é sugerida automaticamente do programa Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611) - aba "Ct Contab 2", campo "Conta Transferência".
Centro Custo	Exibe o centro de custo da movimentação de transferência. O centro de custo é sugerido automaticamente do programa Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611) - aba "Ct Contab 2", campo "Centro Custo Transferência"
Código Usuário	Exibe o código do usuário logado no sistema que está realizando a transferência
Situação	Verifique as situações possíveis dos itens do documento de transferência no documento: DT Interação módulo Estoque com WMS Saas

OBS:

Quando o documento estiver na situação "Em processo" será possível incluir item no documento. Também será permitido eliminar itens com situação "Não iniciado".

Transferência Depósito em Lotes - Inclui/Modifica Itens - CE0207B

Objetivo da tela: Informar os dados dos itens do documento de transferência, conforme detalhamento a seguir.

Principais Campos e Parâmetros - Pasta Item:

Nr Seq	Exibe o número da sequência do item relacionado ao documento de transferência entre depósitos. A sequência é sugerida automaticamente com intervalo de 10 números e pode ser alterado caso seja necessário.
Item	Exibe o código do item relacionado ao documento de transferência entre depósitos.
Referência	Exibe a referência do item, quando o mesmo for controlado por referência.
Lote/Série	Exibe o lote do item, quando o mesmo for controlado por lote, ou o número de série caso o item seja controlado por número de série. ⓘ Importante Quando o depósito de saída for do tipo "WMS Externo" e o item for controlado por lote é permitido deixar o lote em branco para que o WMS Externo faça a escolha dos lotes, porém se um lote for informado ele precisa ser válido.
Data de Validade	Exibe a data de validade do lote do item.
Quantidade Item	Exibe a quantidade do item a ser transferida entre os depósitos.
Localização Saída	Exibe o indicador do local no depósito de saída do item. Caso o depósito Saída seja do tipo WMS Externo, não será possível informar localização, pois a localização será controlada pelo sistema Externo.
Localização Entrada	Exibe o indicador do local no depósito de entrada do item. Caso o depósito Entrada seja do tipo WMS Externo, não será possível informar localização, pois a localização será controlada pelo sistema Externo. Quando item tem localização única e o depósito não é WMS Saas será sugerida a localização padrão e o campo ficará desabilitado.
Situação	Verifique as situações possíveis dos itens do documento de transferência no documento: DT Interação módulo Estoque com WMS Saas

Campos Complementares de Produção - Pasta Produção:

Referência Produção	Exibe a informação de separação do item no WMS Externo, ajudando o usuário a identificar onde o item deve ser entregue. Ao incluir um novo item, o sistema sugere automaticamente os dados de depósito e localização.
---------------------	---

Geração Itens - Transf Depósito em Lotes - CE0207C

Objetivo da tela:	Geração automática dos itens no documento de transferência, respeitando as faixas informadas em tela e o saldo em estoque disponível no depósito de saída informado no documento. Somente serão considerados itens que possuem saldo disponível maior que zero na data atual.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros - Pasta Seleção

Campo	Descrição
Item	Inserir uma faixa de código dos itens a serem consideradas para geração dos itens a serem transferidos entre depósitos.
Referência	Inserir uma faixa de referências dos itens a serem considerados para geração dos itens a serem transferidos entre depósitos.
Nr. Série / Lote	Inserir uma faixa de lotes ou séries dos itens a serem considerados para geração dos itens a serem transferidos entre depósitos.
Localização	Inserir uma faixa de localizações a serem consideradas para geração dos itens a serem transferidos entre depósitos.

OBS:

- Caso ocorra mensagens de erro a sequência ficará como não iniciada quando transferência não for Depósito WMS Externo/Saas
- Quando todas as sequencias forem atendidas o documento passará para concluído

Geração Itens - Transf Depósito em Lotes - CE0207D

Objetivo da tela:	Selecionar quais itens serão transferidos e efetivar a transferência entre depósitos
--------------------------	--

Dica: Para selecionar vários itens, mantenha a tecla <ctrl> pressionada e clique em vários itens. Todos os itens selecionados serão transferidos ao clicar no botão "Transferir".

Principais Campos e Parâmetros - Pasta Seleção

Campo	Descrição
	As informações mostradas nessa tela são as mesmas da tela principal (CE0207), descritas anteriormente. Os campos a mais dessa tela são descritos a seguir.
Qtd Movto	Quantidade que foi movimentada (transferida) na respectiva sequência de item.
Botão Transferir	Efetiva a transferência de todos os itens selecionados no browse.

Principais Campos e Parâmetros - Pasta Impressão

Campo	Descrição
	Possui as opções padrões da tela, tendo opção de impressão em terminal, arquivou o Batch para processamento em servidor RPW.

[documento_de_referencia](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso