

Transferencia_entre_Depositos_-_CE9700

 Tempo aproximado para leitura: 12 minutos

Transferência_entre_Depósitos_-_CE9700

Visão Geral do Programa

Essa função deve ser utilizada quando o WMS estiver sendo utilizado pelo ERP, pois permite efetuar transferências em depósitos parametrizados como "WMS" para outro "WMS", "Não WMS" para "WMS", "WMS para "Não WMS" e "Não WMS" para "Não WMS".

Ao confirmar a transferência, os seguintes processamentos são realizados:

1. Alteração da situação do item e do documento conforme explicado anteriormente;
2. Para transferências de saída de depósito WMS será gerado um documento de retirada para que seja realizado o picking. A atualização dos saldos no aplicativo de Estoque ocorrerá no momento da Liberação da Transferência, explicado no tópico seguinte do treinamento;
3. Para transferências que efetuam entrada em depósito de WMS, será gerado um documento de armazenamento para que o material seja direcionado a um endereço. A atualização dos saldos no aplicativo de Estoque ocorrerá no momento da confirmação da transferência, porém a liberação do saldo no WMS ocorrerá quando o documento de armazenamento for concluído.

A transferência entre depósitos também pode ser gerada diretamente pelo aplicativo de Coleta de Dados, quando integrado. Para tanto, deve ser utilizada a função "Transf entre Depósitos WMS" (WMOut005). Nesta função serão solicitadas basicamente as mesmas informações da tela, porém alguns dados são preenchidos automaticamente. Serão solicitados os depósitos e localização (quando aplicável) de saída e de entrada, estabelecimento, número do documento e os serials (etiquetas) que serão transferidos.

Quando selecionado Confirma, o documento de transferência é gerado com o item e a quantidade da etiqueta.

Existe a opção 888888 – Lib Docto que, ao ser acionada, irá automaticamente concluir o documento armazenamento ou retirada (conforme a transferência realizada), liberar os saldos e concluir o documento de transferência.

Dicas:

Antes de realizar a Transferência os itens devem estar parametrizados no modulo WMS (programa wm0108 - Item)

Transferência entre Depósitos

Objetivo da tela:	Realizar as transferências de material entre os mais diversos tipos de depósitos, atualizando os aplicativos de WMS e Estoques.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Botão	Descrição
Inclui Nova Ocorrência	Quando acionado, apresenta a janela Documentos Transferência (CE9700A), na qual é possível informar os dados do documento de transferência entre depósitos a ser cadastrado.
Geração de Itens	Quando acionado, apresenta a janela Geração de Itens (CE9700C), na qual é possível definir faixas de seleção para geração dos itens a serem transferidos.
Incluir	Quando acionado, apresenta a janela Itens Documento Transferência (CE9700B), na qual é possível informar os dados e quantidades do item a ser transferida entre depósitos.
Modificar	Quando acionado, apresenta a janela Itens Documento Transferência (CE9700B), na qual é possível modificar as informações do item a ser transferido.
Eliminar	Quando acionado, permite excluir a sequência selecionada do documento de transferência.
Transferir	Quando acionado, apresenta a janela Transferir (CE9700D), na qual é possível informar as quantidades dos itens a serem transferidas e a data de movimentação, bem como efetivar a transferência.  Importante: Os demais botões apresentados nessa função estão descritos na Ambientação.

Campo	Descrição
Num Docto Transf	Exibe o número de registro do documento de transferência entre depósitos.
Estabelecimento	Exibe o estabelecimento no qual é efetuada a movimentação de transferência.

Campo	Descrição
Depósito Saída	Exibe o depósito de saída dos itens da transferência entre depósitos.
Depósito Entrada	Exibe o depósito de entrada dos itens da transferência entre depósitos.
Conta	Exibe a conta contábil da movimentação de transferência.
Centro Custo	Exibe o centro de custo da movimentação de transferência.
Situação	Exibe a situação do documento de transferência. As situações possíveis são: - Não Iniciado, é o estado que o documento e o item assumem no momento do cadastro. Permanece neste estado até que haja a realização da transferência - Em Processo, situação que o documento ou o item assumem quando é feita a transferência de um depósito Não WMS para um WMS. Este estado indica que o material está sendo processado no documento de armazenamento e ainda não está disponível no depósito de destino - Em Processo WMS, situação que o documento ou o item assumem quando é feita a transferência de um depósito WMS para um Não WMS ou para outro WMS. Este estado indica que o material está sendo processado no documento de retirada e ainda não está disponível no depósito destino. - Concluído, o documento ou o item assume este estado quando toda a quantidade do item, ou todos os itens do documento já estiverem transferidos e confirmados no seu depósito de destino (tanto WMS quanto Não WMS).
Nr Seq	Exibe o número da sequência do item relacionado ao documento de transferência entre depósitos.
Item	Exibe o código do item relacionado ao documento de transferência entre depósitos.
Referência	Exibe a referência do item, quando o mesmo for controlado por referência.
Lote	Exibe o lote do item, quando o mesmo for controlado por lote.
Qtd Item	Exibe a quantidade do item a ser transferida entre os estabelecimentos.
Local Saída	Exibe o indicador do local de saída do item, quando o estoque utilizar localização.
Local Entrada	Exibe o indicador do local de entrada do item, quando o estoque utilizar localização.
Situação	Exibe a situação do item do documento de transferência. As situações possíveis são: - Não Iniciado, é o estado que o documento e o item assumem no momento do cadastro. Permanece neste estado até que haja a realização da transferência - Em Processo, situação que o documento ou o item assumem quando é feita a transferência de um depósito Não WMS para um WMS. Este estado indica que o material está sendo processado no documento de armazenamento e ainda não está disponível no depósito de destino - Em Processo WMS, situação que o documento ou o item assumem quando é feita a transferência de um depósito WMS para um Não WMS ou para outro WMS. Este estado indica que o material está sendo processado no documento de retirada e ainda não está disponível no depósito destino. - Concluído, o documento ou o item assume este estado quando toda a quantidade do item, ou todos os itens do documento já estiverem transferidos e confirmados no seu depósito de destino (tanto WMS quanto Não WMS).
Qtd Atual	Exibe a quantidade atual do item que já foi transferida.

Documentos Transferência

Objetivo da tela:	Informar os dados do documento de transferência, conforme detalhamento de campos.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo	Descrição
Num Docto Transf	Exibe o próximo número sequencial disponível para registro do documento de transferência entre depósitos.
Estabelecimento	Selecionar o estabelecimento no qual será efetuada a movimentação de transferência.
Depósito Saída	Selecionar o código do depósito de saída dos itens da transferência entre depósitos.
Depósito Entrada	Selecionar o código do depósito de entrada dos itens da transferência entre depósitos.
Emitente	Selecionar o emitente da transferência.  Nota: Essa informação é opcional, não sendo obrigatória.

Campo	Descrição
Dt Documento	Exibe a data atual como data de emissão do documento.
Conta	Selecionar a conta contábil da movimentação de transferência.
Centro Custo	Selecionar o centro de custo da movimentação de transferência.
Código Usuário	Exibe o código do usuário logado que está efetuando a inclusão do documento de transferência.
Situação	Exibe a situação do documento de transferência. As situações possíveis são: - Não Iniciado, é o estado que o documento e o item assumem no momento do cadastro. Permanece neste estado até que haja a realização da transferência - Em Processo, situação que o documento ou o item assumem quando é feita a transferência de um depósito Não WMS para um WMS. Este estado indica que o material está sendo processado no documento de armazenamento e ainda não está disponível no depósito de destino - Em Processo WMS, situação que o documento ou o item assumem quando é feita a transferência de um depósito WMS para um Não WMS ou para outro WMS. Este estado indica que o material está sendo processado no documento de retirada e ainda não está disponível no depósito destino. - Concluído, o documento ou o item assume este estado quando toda a quantidade do item, ou todos os itens do documento já estiverem transferidos e confirmados no seu depósito de destino (tanto WMS quanto Não WMS).

Itens Documentos Transferência

Objetivo da tela:	Relacionar os itens e quantidades a serem relacionadas ao documento de transferência entre depósitos.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo	Descrição
Nr Seq	Exibe o número da sequência do item relacionado ao documento de transferência entre depósitos.
Item	Selecionar o código do item a ser relacionado ao documento de transferência entre depósitos.
Referência	Inserir a referência do item, quando o mesmo for controlado por referência.
Lote	Inserir o lote do item, quando o mesmo for controlado por lote.
Qtd Item	Inserir a quantidade do item a ser transferida entre os estabelecimentos.
Local Saída	Selecionar o indicador do local de saída do item, quando o estoque utilizar localização.
Local Entrada	Selecionar o indicador do local de entrada do item, quando o estoque utilizar localização.
Situação	Exibe a situação do item do documento de transferência. As situações possíveis são: - Não Iniciado, é o estado que o documento e o item assumem no momento do cadastro. Permanece neste estado até que haja a realização da transferência - Em Processo, situação que o documento ou o item assumem quando é feita a transferência de um depósito Não WMS para um WMS. Este estado indica que o material está sendo processado no documento de armazenamento e ainda não está disponível no depósito de destino - Em Processo WMS, situação que o documento ou o item assumem quando é feita a transferência de um depósito WMS para um Não WMS ou para outro WMS. Este estado indica que o material está sendo processado no documento de retirada e ainda não está disponível no depósito destino. - Concluído, o documento ou o item assume este estado quando toda a quantidade do item, ou todos os itens do documento já estiverem transferidos e confirmados no seu depósito de destino (tanto WMS quanto Não WMS).

Transferir

Objetivo da tela:	Informar as quantidades dos itens a serem transferidas e a data de movimentação, bem como efetivar a transferência.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Botão	Descrição
Transferir	Quando acionado, efetiva a transferência entre estabelecimentos, de acordo com as quantidades a enviar informadas e a data de movimentação.  Nota:

Poderá ser informada a quantidade total digitada para o item, ou podem ser feitas transferências parciais, até a quantidade total ser atendida.

Campo	Descrição
Num Docto Transf	Exibe o próximo número sequencial disponível para registro do documento de transferência entre depósitos.
Estabelecimento	Exibe o estabelecimento no qual será efetuada a movimentação de transferência.
Depósito Saída	Exibe o código do depósito de saída dos itens da transferência entre depósitos.
Depósito Entrada	Exibe o código do depósito de entrada dos itens da transferência entre depósitos.
Situação	Exibe a situação do documento de transferência. As situações possíveis são: - Não Iniciado, é o estado que o documento e o item assumem no momento do cadastro. Permanece neste estado até que haja a realização da transferência - Em Processo, situação que o documento ou o item assumem quando é feita a transferência de um depósito Não WMS para um WMS. Este estado indica que o material está sendo processado no documento de armazenamento e ainda não está disponível no depósito de destino - Em Processo WMS, situação que o documento ou o item assumem quando é feita a transferência de um depósito WMS para um Não WMS ou para outro WMS. Este estado indica que o material está sendo processado no documento de retirada e ainda não está disponível no depósito destino. - Concluído, o documento ou o item assume este estado quando toda a quantidade do item, ou todos os itens do documento já estiverem transferidos e confirmados no seu depósito de destino (tanto WMS quanto Não WMS).
Nr Seq	Exibe o número da sequência do item relacionado ao documento de transferência entre depósitos.
Item	Exibe o código do item relacionado ao documento de transferência entre depósitos.
Referência	Exibe a referência do item, quando o mesmo for controlado por referência.
Qtd Item	Exibe a quantidade do item a ser transferida entre os estabelecimentos.
Qtd Enviar	Inserir a quantidade do item a ser efetivamente transferida entre os estabelecimentos.
Lote	Exibe o lote do item, quando o mesmo for controlado por lote.
Local Saída	Exibe o indicador do local de saída do item, quando o estoque utilizar localização.
Local Entrada	Exibe o indicador do local de entrada do item, quando o estoque utilizar localização.
Situação	Exibe a situação do item do documento de transferência. As situações possíveis são: - Não Iniciado, é o estado que o documento e o item assumem no momento do cadastro. Permanece neste estado até que haja a realização da transferência - Em Processo, situação que o documento ou o item assumem quando é feita a transferência de um depósito Não WMS para um WMS. Este estado indica que o material está sendo processado no documento de armazenamento e ainda não está disponível no depósito de destino - Em Processo WMS, situação que o documento ou o item assumem quando é feita a transferência de um depósito WMS para um Não WMS ou para outro WMS. Este estado indica que o material está sendo processado no documento de retirada e ainda não está disponível no depósito destino. - Concluído, o documento ou o item assume este estado quando toda a quantidade do item, ou todos os itens do documento já estiverem transferidos e confirmados no seu depósito de destino (tanto WMS quanto Não WMS).
Qtd Atual	Exibe a quantidade atual do item que já foi transferida.
Data Movimento	Exibe a data atual como data de movimentação, podendo ser alterada.

Geração de Itens – Pasta Seleção

Objetivo da tela:	Informar faixas de informações a serem consideradas para seleção e geração dos itens a serem transferidos. Somente serão gerados os itens que atenderem as faixas de seleção informadas.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo	Descrição
Item	Inserir uma faixa de código dos itens a serem consideradas para geração dos itens a serem transferidos entre depósitos.
Referência	Inserir uma faixa de referências dos itens a serem considerados para geração dos itens a serem transferidos entre depósitos.
Nr. Série / Lote	Inserir uma faixa de lotes ou séries dos itens a serem considerados para geração dos itens a serem transferidos entre depósitos.

Campo	Descrição
Localização	Inserir uma faixa de localizações a serem consideradas para geração dos itens a serem transferidos entre depósitos.

Geração de Itens – Pasta Impressão

Objetivo da tela:	Determinar o destino da geração, a forma de execução, e a necessidade ou não de imprimir os parâmetros utilizados. Em algumas listagens, também é possível definir se a geração deve ser efetuada considerando 80 ou 132 colunas
-------------------	--

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [transferencia_entre_depositos](#)
[ce9700](#) [mce](#) [estoque](#) [versao_12](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso