

Transferências_Depósitos_-_CE0206

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

Transferências Depósitos - CE0206

Visão Geral do Programa

Esse programa é utilizado por empresas que possuem o controle de seu estoque por depósitos.

Quando se tratar de transferência para um depósito de controle de qualidade, o programa gera automaticamente a Ficha de Inspeção; o processo inverso, porém, não é possível por esse meio: as saídas desse depósito são feitas somente por intermédio da [Função Digitação Resultados Exames \(CQ0210\)](#). O item é definido para possuir controle de qualidade, por intermédio da função [Manutenção Item X Estabelecimento \(CE0330\)](#).

 É pré-requisito para a execução dessa função [Função Importação de Saldos \(CE0000A\)](#)

Transferência Depósitos

Objetivo da tela:	Realizar a transferências de materiais entre Depósitos de um mesmo estabelecimento.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Data Transação	Data a ser considerada no movimento efetuado no estoque. Deve ser sempre superior a data do último cálculo do preço médio.
Documento	Inserir o número do documento que se refere a transferência em questão.
Série	Inserir a série do documento que se refere a transferência em questão.
Conta	Inserir o Código da Conta a ser utilizada para lançamentos de contrapartida de saldos em Estoque. Deve ser uma Conta Transitória: em caso de Entradas, os lançamentos são efetuados a crédito; nas Saídas, são feitos a débito.
Item	Inserir nesse campo o código do item que esta sendo transferido para o depósito/estabelecimento de destino.
Estabelecimento Padrão	Inserir o estabelecimento do depósito onde encontra-se o saldo do item que pretende-se transferir.
Depósito Saída	Inserir o depósito de origem, a que se refere o movimento do Estoque.
Depósito Entrada	Inserir o depósito destino, a que se refere o movimento do Estoque.
Localização Saída	Inserir a localização onde encontra-se o saldo do item que pretende-se transferir.
Lote Saída	Inserir o lote onde encontra-se o saldo do item que pretende-se transferir.
Referência Saída	Selecionar o código correspondente à referência onde encontra-se o saldo do item que pretende-se transferir.  Nota: Esse campo somente será habilitado, se o tipo de controle de estoque para o item for do tipo "Referência".
Validade do Lote	Inserir a validade do lote onde encontra-se o saldo do item que pretende-se transferir.
Depósito Entrada	Inserir o depósito de entrada do item que está sendo transferido.
Localização Entrada	Inserir a localização de entrada do item que está sendo transferido.
Lote Entrada	Inserir o lote de entrada do item que está sendo transferido.
Referência Entrada	Selecionar o código correspondente à referência de entrada do item que está sendo transferido.  Nota: Esse campo somente será habilitado, se o tipo de controle de estoque para o item for do tipo "Referência"
Validade do Lote	Inserir a validade do lote do item que está sendo transferido.
Qtde	Inserir a quantidade item que está sendo transferido.

Unid Medid	Inserir a unidade de medida interna do item que está sendo transferido.
Qt. Etiquetas	Inserir a quantidade de etiquetas a serem utilizadas para identificação quando da transferência do item em referência
Declaração Importação	 Inserir a declaração de importação que será movimentada na transferência do item. Este campo será habilitado somente se a função de controle de aduanas estiver ativa, e se existir mais de um saldo de aduana disponível para os parâmetros informados.

Conteúdos Relacionados:

[Segurança por Estabelecimento – Controle de Estoque](#)

 Macro desconhecida:'rate'

documento_de_referencia

transferencias_depositos

ce0206

mce

estoque

versao_12