

Consulta Integração Cockpit Logístico - EQ0515

 Tempo aproximado para leitura: 5 minutos

Consulta Integração Cockpit Logístico - EQ0515

Visão Geral do Programa

Permitir realizar a consulta da situação de integração das simulações e embarques enviados ao Neolog, assim como a situação das viagens elaboradas pelo Neolog e enviados ao Datasul. Quando o parâmetro de integração (cd0090) indicar que os pedidos serão enviados a partir das simulações, será habilitada a pasta Simulação, contendo as simulações e a situação de integração destas com a Neolog. Quando o parâmetro indicar que os pedidos serão enviados pelo embarque, será habilitada a pasta Embarques, contendo os embarques e a situação de integração destes com a Neolog. As viagens liberadas pela Neolog, serão consultadas na pasta Viagem, assim como a situação destas viagens no Datasul.

Consulta Integração Cockpit Logístico - Pasta Simulação

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Consulta Integração Cockpit Logístico - Pasta Simulação, é possível realizar a consulta da situação de integração das simulações e embarques enviados a Neolog, assim como a situação das viagens elaboradas pela Neolog e enviados ao Datasul.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Detalhar	Quando acionado, apresenta a Função Simulação Pré-Faturamento (EQ0503) , que possibilita a verificação dos detalhes da simulação selecionada.
Desbloquear	Quando acionado, altera a situação da simulação selecionada para Desbloqueado. Uma simulação integrada com o Neolog, somente poderá ser alterada ou gerado embarque no Datasul se for desbloqueada. Caso contrário irá aguardar o embarque gerado pela integração.
Integrar	Quando acionado, realiza o envio da mensagem de simulação novamente ao Neolog. A mensagem será elaborada com as informações atuais da simulação, pois os xmls originais não são armazenados.  Nota: Assim como na transação de envio de pedidos, quando uma simulação é enviada, o xml é gerado com todos os pedidos e itens que fazem parte da simulação.
Vá Para	Quando acionado, permite ir para a simulação informada, facilitando o processo de busca e seleção quando a listagem de simulações for muito extensa.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Nr. Simul	Número da simulação.
Dt. Simulação	Data da simulação.
Envio OK	Determina que o sistema realizou o envio da mensagem de envio de pedidos, pelo processo de simulação, para o Neolog, sem erros no envio.  Nota: Não há validação do conteúdo enviado pelo Neolog, o retorno OK é somente referente a estrutura da mensagem se pode ser lida no Neolog.
Erro Envio	Determina que a simulação deveria integrar (função de integração parametrizada e tipos de carga para integrar com Neolog), mas gerou algum erro na hora de envio para o Neolog.
Em Otimização	Determina que a simulação está em alguma otimização no Neolog.
Desbloqueado	Determina que o usuário desbloqueou manualmente uma simulação e ela poderá ser alterada ou gerado embarque.

Consulta Integração Cockpit Logístico - Pasta Embarque

Objetivo da tela:	A função Consulta Integração Cockpit Logístico - Pasta Embarque, contém a lista de embarques com a situação integrado Neolog e conforme seleção do filtro.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Nr. Embarque	Número do embarque.
Dt. Simulação	Data de geração do embarque.
Envio OK	Determina que o sistema realizou o envio da mensagem de envio de pedidos para o Neolog sem erros no envio.  Nota: Não há validação do conteúdo enviado pelo Neolog, o retorno OK é somente referente a estrutura da mensagem se pode ser lida no Neolog.
Erro Envio	Determina que a simulação deveria integrar (função de integração parametrizada e tipos de carga para integrar com Neolog), mas gerou algum erro na hora do envio para o Neolog.
Em Otimização	Determina que a simulação está em alguma otimização no Neolog.
Desbloqueado	Determina que o usuário desbloqueou manualmente um embarque. Este embarque poderá ser alterado ou mesmo gerado embarque-viagem.



Nota:
Os erros retornados referente ao envio de um embarque poderão fazer com que um embarque necessite ser alterado e enviado novamente. Desta forma, o usuário poderá realizar o desbloqueio do embarque, executar a manutenção no embarque e nesta tela realizar o envio novamente do embarque.

Através desta tela é possível liberar para o faturamento um embarque que foi integrado, porém por alguma razão não pode ser otimizado e necessita ser liberado para ser faturado.

Consulta Integração Cockpit Logístico - Pasta Viagem

Objetivo da tela:	A tela contém a lista das viagens que entraram no Datasul pela integração com o Neolog e conforme seleção do filtro.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
ID Viagem	Número da viagem liberada pelo Cockpit Logístico-Neolog.
Embarque	Número do embarque gerado no Datasul quando da importação da viagem do Cockpit Logístico.
Estab	Estabelecimento de geração do embarque.
Data Embarque	Data de geração do embarque.
Data/Hora Envio	Data e horário de geração da mensagem de desbloqueio da viagem.
Envio OK	Determina que o sistema realizou o envio da mensagem de desbloqueio da viagem para o Neolog sem erros no envio.
Erro Envio	Determina que não foi possível a geração do embarque com as informações que vieram na viagem, pois houveram erros de negócio que não permitiram a geração do embarque e envio do retorno ao Neolog. Os erros encontrados nesta tentativa de geração do embarque são listados no quadro ocorrências da viagem. Com o código da mensagem e a descrição do erro no Datasul.
Reprogramação OK	Determina que a viagem teve uma operação de reprogramação da viagem no Cockpit Logístico e foi atualizada está reprogramação no Datasul.
Reprogramação Erro	Determina que houve algum erro no processamento da mensagem de reprogramação da viagem.
Cancelamento OK	Determina que a viagem teve uma operação de cancelamento da viagem no Cockpit Logístico e foi atualizada está reprogramação no Datasul.
Cancelamento Erro	Determina que houve algum erro no processamento da mensagem de cancelamento da viagem.

documento_de_referencia p12 versao_12 logistica meq
controle_de_embarques consultas_meq
consulta_integracao_cockpit_logistico eq0515



Política de
privacidade

Termos
de uso