

Manutenção de Parâmetros de Embarque - EQ0301

 Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

Manutenção de Parâmetros de Embarque - EQ0301

Visão Geral do Programa

Permite realizar o cadastro das informações correspondentes à parametrização do módulo de Controle de Embarques.

-  **Pré-requisito:**
É pré-requisito para a execução desta função:
[Manutenção de Estabelecimentos \(CD0403\)](#)

Parâmetros Embarque

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Parâmetros de Embarque, é possível realizar o cadastro das informações correspondentes a parametrização do módulo Controle de Embarques.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Selecionar o código do estabelecimento para o qual será parametrizado o módulo de Controle de Embarque.
Identificação Veículo	Selecionar a forma de localização dos veículos cadastrados no sistema. As opções disponíveis são: • Cód Veículo. • Identificação Chassi.
Junta Pedidos Junta Pedidos / Romaneios	Quando assinalada, determina que no cálculo da nota fiscal de um embarque haverá junção de pedidos de venda na preparação do faturamento.  Importante: Somente são juntados os pedidos que atenderem aos critérios a seguir: • Possuir o mesmo cliente; • Possuir a mesma condição de pagamento, com exceção para a condição de pagamento especial ("0"); • Possuir a mesma moeda; • Possuir os primeiros três dígitos da natureza de operação idênticos; • Possuir o mesmo local de entrega; • Possuir a mesma cidade CIF; • Possuir os mesmos descontos; • Possuir o mesmo parâmetro para geração de faturas. Nesse caso, não são agrupados pedidos que geram e que não geram faturas.  Nota: Quando existir a integração com o SGT, esse campo além de indicar a junção de pedidos, irá indicar a junção de Romaneios no Cálculo de Romaneios (FT4016).
Considera Desconto na Junção	Quando selecionado, indica que os descontos serão considerados quando da junção de pedidos no pré-faturamento.  Importante: Esse campo será habilitado sempre que o campo Junta Pedidos, estiver selecionado.
Reabre Resumo	Quando selecionado, indica que o resumo do faturamento poderá ser reaberto.  Nota: Esse campo não é habilitado quando existir a integração com o SGT.
Libera Fat Embarque em Uso	Quando assinalado, libera o faturamento do embarque em uso no momento em que o embarque está selecionado para cálculo, em casos que ele fique travado, exemplo, na queda de energia. Quando desmarcado, caso seja acessado simultaneamente por dois usuários ou tiver algum problema com queda de sistema no momento em que estiver acessando o programa FT4001 - Cálculo Embarques, apresenta a mensagem 34.132 -

	Embarque Xxxxx / Resumo X em uso ou com problemas. Verificações a serem efetuadas: 1) Esse embarque/resumo está com o valor abaixo do valor mínimo para faturamento (Parâmetros Faturamento). Nesse caso, para que esse embarque possa ser faturado, necessário incluir mais itens/pedidos para que o valor do mesmo atinja o valor mínimo para faturamento. Ou modificar respectiva parametrização e utilizar o programa de Preparação do Faturamento para regularizá-lo, através da opção de Alteração. 2) Esse embarque/resumo está sendo utilizado por outro usuário ou ocorreu algum problema em sua última atualização, onde o mesmo terminou de modo anormal. Nesse caso, para que esse embarque volte a sua situação normal para cálculo, utilizar o programa de Preparação do Faturamento para regularizá-lo, através da opção de Alteração.
Geração Embalagem	Selecionar o momento no qual será realizada a geração da embalagem. As opções disponíveis são: • Embarque. • Cálculo Embarque.
Item a Item	Quando selecionado, indica que a geração da embalagem para embarque será realizada item a item.
Término Embarque	Quando selecionado, indica que a geração da embalagem para embarque será realizada quando do término do embarque.
Remanejamento	Selecionar o tipo de peso a ser considerado para fazer o remanejamento do embarque. As opções disponíveis são: • Peso Líquido. • Peso Bruto.

Parâmetros Embarque – Pasta Alocação

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Parâmetros de Embarque - Pasta Alocação, é possível inserir as informações a serem apresentadas.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Permite Saldo Negativo para Itens Controlados por Lote	Quando selecionado, indica que será permitido o saldo negativo dos itens controlados por lote.
Lote padrão para saldo negativo	Inserir o código do lote padrão a ser considerado quando do saldo negativo dos itens. Importante: Esse campo será habilitado sempre que o campo Permite Saldo Negativo para Itens Controlados por Lote, estiver selecionado. OBS: Está opção não permite lote em branco.
Integra WMS	Quando selecionado, indica que o módulo de Controle de Embarques está integrado com o Warehouse Management System (WMS). Importante: Não é possível efetuar a integração com WMS quando o estabelecimento da empresa principal do sistema, estiver parametrizado para efetuar controle de unidade de negócio por estabelecimento/depósito. Para mais detalhes, ver a função Parâmetros do Faturamento (FT0301).
Lote Alocação WMS	Inserir o código do lote de alocação do Warehouse Management System (WMS). Importante: Esse campo será habilitado sempre que o campo Integra WMS estiver selecionado. Não utilizar Lote Alocação WMS para realizar entrada manual pelo programa WM0370 gerando movimento de estoque e CE0220 entradas para depósito WMS.
Considera Ordens Prod para Alocação	Quando selecionado, indica que as ordens de produção serão alocadas.

[documento_de_referencia](#) [logistica](#) [meq](#)

[controle_de_embarques](#)

[processo_preparacao_das_informacoes_meq](#)

[manutencao_de_parametros_de_embarque](#) [eq0301](#) [p12](#)

[versao_12](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)